

So ZuluServer

Справочная система

Политерм

Содержание

Добро пожаловать		vii
1. Введение		1
1.1. Получение технической	поддержки	1
1.1.1. Техническая подд	ержка	1
1.1.2. Обучающие и дем	онстрационные ресурсы	. 1
1.1.3. Обучение сотрудн	ИКОВ	. 1
1.2. Общие сведения о систе	ме	. 2
1.2.1. Возможности сис	гемы	. 2
1.2.2. Взаимодействие с	другими программами	. 4
1.2.3. Свеления о технич	еских и программных средствах, обеспечивающих выполнение	
системы		5
1.2.4. Ограничение испо	льзования и лицензия	6
125 Информационная	безопасность в ZuluServer	8
2 Vстановка ZuluServer		9
3 Macten Hacthoŭku		11
3.1 Шар 1. Реучим Беропасис	ATTI	11
	นาง containuu	12
	ых сведении	12
		13
3.4. Шаг 4. Журнал активнос	ти сервера	14
3.5. Шаг 5. Сводка		15
3.0. Шаг о. завершение		13
4. Управление и монитор ZuluSer	/er	17
4.1. Mohutop ZuluServer		1/
4.2. Запуск ZuluServer		18
4.3. Остановка ZuluServer		18
4.4. Перезапуск ZuluServer	7.1.0	18
4.5. Автоматический запуск	ZuluServer	18
5. Файл конфигурации ZuluServer		19
5.1. Номер порта		21
5.2. Минимальная длина пар	ЛЛ	21
5.3. Срок действия пароля		21
5.4. Хранить историю пароле	й	21
5.5. Максимальное количести	во попыток авторизации	22
5.6. Время блокировки клиен	та после неудачных попыток авторизации	22
5.7. Блокировка системного а	ккаунта администратора	22
5.8. Ведение собственного ж	урнала событий (лога)	22
5.9. Ведение журнала веб-сл	ужб	23
5.10. Сообщения сервера в о	кне монитора	24
5.11. Сжатие данных		24
5.12. Ограничение соединени	ий	24
5.13. Путь к каталогу тайлов		25
5.14. Опрос сетевой лицензи	и ZuluServer	25
5.15. Опрос сетевой лицензи	и ZuluNetTools	25
5.16. Контроль версии клиен	та	26
5.17. Отрисовка (перестроен	ие) изображения клиента	26
5.18. Работа через ргоху-сери	sep	26
5.19. Кеширование плиток д	אַז ZWS	27
5.20. Логирование используе	мой памяти	27
5.21. Фильтрация опубликова	инных ZWS слоев	27
5.22. Пространственный фил	ьтр для ZWS слоев	27
5.23. Запуск гидравлических	расчетов в ZuluGIS Online	27
6. Режим безопасности	1	28
6.1. Задание режима безопас	ности	28
6.2. Обшелоступный режим		28
		2

6.3. Защищенный режим	28
6.4. Режим повышенной безопасности	. 28
7. Организация данных	30
7.1. Корневой каталог данных сервера	. 30
7.1.1. Каталог для веб-карт	30
7.2. Слои	30
7.3. Карты	. 31
7.4. Проекты	. 31
7.5. Утилита публикации ланных	. 31
8. Источники данных (СУБЛ)	32
81. Ввеление	32
8.7. Типы источников ланных	34
8.3. Арторизация на СУБЛ и передана улетних средений	35
8.4 Date has been been been been been been been bee	36
8.4. Ψ duri hacipote utioquine gannois Datasic.cig	20
	20
8.0. Создание источника данных	. 39
8.7. Передача учетных сведении на СУБД	41
	. 42
8.9. Используемая СУБД по умолчанию	42
8.10. Версия используемого SQL Server LocalDB по умолчанию	. 42
9. Управление доступом к данным	43
9.1. Авторизация	43
9.1.1. Список пользователей	. 43
9.1.2. Авторизация Windows	. 44
9.1.3. Права доступа	. 45
9.1.4. Роли	47
9.1.5. Роли пользователя	. 48
9.1.6. Группы пользователей	48
9.2. Резервирование соединений (Права на соединение)	. 48
9.3. Права доступа к ресурсам	50
9.4. Пространственное ограничение доступа к ресурсам	51
10. Администратор ZuluServer	53
10.1. Соединение с ZuluServer	53
10.1.1. Создание соединения с сервером	. 53
10.1.2. Изменение параметров соединения с сервером	54
10.1.3. Удаление соединения с сервером	. 54
10.1.4. Установка соединения с сервером ZuluServer	54
10.1.5. Разрыв соединения с сервером	55
10.2. Обзор текуших настроек сервера	55
10.3. Пользователи	57
10.3.1. Добавление нового пользователя	58
10.3.2. Добавление пользователя домена	61
10.3.3. Изменение параметров пользователя	63
10.3.4 Блокировка пользователя	63
10.3.5. Удаление подгорателя	64
10.1.5.5. 5 даление пользователя	64
10.4.1. Побарление норой группи и	65
10.4.2. Добавление новои группы	66
10.4.2. Изменение группы пользователей домена	00 20
10.4.5. изменение труппы	08
10.4.4. удаление группы	. 08
10.5. управление ролями	. 69
10.5.1. Добавление роли	. 69
10.5.2. Изменение роли	/0
10.5.3. Удаление роли	. 70
10.6. Управление доступом к данным	70
10.6.1. Закладка Фильтр доступа	. 71

10.6.2. Закладка Правила доступа	. 71
10.6.3. Сохранение изменений	. 73
10.6.4. Тестирование прав доступа	. 73
10.7. Доступ к источникам данных СУБД	. 73
10.8. Активные соединения	. 75
11. Соединение с сервером в ZuluGIS	. 77
11.1. Создание соединения	. 77
11.2. Загрузка слоев с сервера	. 78
11.3. Загрузка карты с сервера	. 78
12. Работа с данными сервера через объектную модель ZuluGIS	. 80
12.1. Открытие слоя	. 80
12.2. Открытие карты	. 80
12.3. Открытие проекта	. 80
12.4. Windows авторизация пользователя	. 81
13. Веб-службы ZuluServer 2021	. 82
13.1. WMS (OGC Web Map Service)	. 82
13.2. WFS (OGC Web Feature Service)	. 83
13.3. WMTS (OpenGIS Web Map Tile Service)	. 83
13.4. ZWMTS (Zulu Web Map Tile Service)	. 83
13.5. ZWS (Zulu Web Service)	. 84
13.6. Файл публикации данных веб-службы (wms.xml)	. 84
13.6.1. Структура wms.xml	. 84
13.6.2. Структура public-layers	. 86
13.6.3. Структура public-tiles	. 90
13.6.4. Структура tracking-layers	. 90
13.6.5. Структура wms-module	. 91
13.6.6. Структура wfs-module	. 93
14. Утилита публикации данных (ZSDataPrepare)	. 94
14.1. Каталог для записи	. 95
14.2. Путь к слою в описателе	. 95
14.3. Перезапись описателей	. 96
14.4. Слои	. 96
14.5. Карты	. 97
14.6. Проекты	. 98
14.7. Публикация слоя с помощью копирования	. 99
15. Утилита публикации данных веб-служб (ZsWsSetup)	101
15.1. Общие вопросы настройки веб-служб	102
15.2. URI веб-служб	103
15.3. Настройка информации о службах WMS/WFS	103
15.4. Tile-сервер	104
15.5. Слои трекинга	105
15.5.1. Управление слоями трекинга	106
15.6. Пространства имен	108
15.6.1. Настройка пространства имен	108
15.7. Стили CSS	116
15.8. Просмотр данных по протоколам WMS и WFS	117
15.8.1. Просмотр данных в веб-браузере	118
15.8.2. Просмотр WMS данных в программе MapInfo	118
15.8.3. Просмотр WFS данных в программе MapInfo	119
15.8.4. Просмотр WMS данных в программе Google Планета Земля	120
15.8.5. Просмотр WMS данных в программе Ouantum GIS	121
15.8.6. Просмотр WMS данных в программе ESRI ArcGIS	122
15.8.7. Просмотр WMS ланных в программе ZuluGIS	122
15.8.8. Веб-ориентированные WMS клиенты	123
16. Порядок публикации веб-данных	124
16.1. Публикация Слоя по ZWS	124

	16.1.1. Публикация слоя по ZWS с ZuluServer	124
	16.1.2. Публикация слоя по ZWS с помощью ZuluGIS	129
16.2.	Публикация всех слоев карты по ZWS	130
16.3.	Публикация Карты по WMS	135
17. Работа	а в режиме Tile-сервера	140
17.1.	Управление тайловыми слоями	140
17.2.	Порядок публикации тайловых слоёв	141
17.3.	Просмотр опубликованных тайловых слоёв	143
18. Журна	алирование событий ZuluServer	145
18.1.	Знакомство с интерфейсом	148
	18.1.1. Вкладка Главная	149
	18.1.2. Вид	150
	18.1.3. Анализ и статистика	150
	18.1.4. Слои	151
	18.1.5. Как открыть файл или папку с логами	152
	18.1.6. Главное окно программы	153
	18.1.7. Вспомогательные окна (панели)	155
	18.1.8. Дополнительные диалоги	159
18.2.	Работа с анализатором лога	163
	18.2.1. Фильтр	163
	18.2.2. Статистика редактирования объектов по пользователям/слоям	164
	18.2.3. Версии клиентов	165
	18.2.4. Статистика сервера	165
	18.2.5. Количество НТТР-команд	165
	18.2.6. Длительность команд	166
	18.2.7. Подробная информация о команде	166
	18.2.8. Лог по слою	167
19. Орган	изация защиты продуктов линейки ZuluGIS	168
19.1.	Драйвер ключа HASP	168
19.2.	Sentinel HASP Admin Control Center	168
19.3.	Локальная защита ZuluServer	169
19.4.	Корпоративная защита ZuluServer	169
	19.4.1. На компьютере, где установлен ZuluServer:	170
	19.4.2. На компьютерах пользователей (клиентов)	170
19.5.	Лицензирование ZuluServer на виртуальной машине	171
19.6.	Просмотр доступных лицензий на ключе HASP	172
19.7.	Хранение и эксплуатация ключа	173
20. Подде	ржка и обновление ПО	175
20.1.	Версия ZuluServer	175
20.2.	Обновление ПО	175
20.3.	Техническая поддержка	176
	-	

Добро пожаловать

Благодарим вас за использование наших продуктов!

Данное руководство составлено для ознакомления пользователя со всеми функциями и настройками ZuluServer 2021^{тм}. Пользуясь данным руководством, вы можете самостоятельно освоить систему. В конце многих разделов приведены практические примеры, которые полезно проработать для усвоения материала. Помимо этого, на сайте можно ознакомиться с видеоуроками, которые также будут полезны для быстрого и успешного освоения системы (см. <u>https://www.politerm.com/videos/</u>).

Руководство пользователей ZuluGIS 2021: <u>https://www.politerm.com/zuludoc/index.html</u>

Данная версия справочной системы от 28 11 2024

Глава 1. Введение

Пользуясь программным обеспечением, необходимо учитывать, что оно постоянно дорабатывается и совершенствуется. На официальном сайте в разделе <u>Скачать/Обновления</u> [https://www.politerm.com/download/? pr=updates] вы можете скачать обновления для используемого вами продукта. <u>Обновления ПО</u> [https:// www.politerm.com/news/releases/] заключаются как в исправлении ошибок, так и в добавлении новых функций и возможностей. Наша компания всегда поддерживает связь с пользователями, прислушиваясь и по возможности реализуя их пожелания.

1.1. Получение технической поддержки

При работе с программным обеспечением всегда могут возникнуть вопросы по работе системы, её использовании и настройке.

- Раздел 1.1.1, «Техническая поддержка»
- <u>Раздел 1.1.2</u>, «Обучающие и демонстрационные ресурсы»
- Раздел 1.1.3, «Обучение сотрудников»

1.1.1. Техническая поддержка

Для получения технической поддержки вы можете связаться с нашими сотрудниками. Служба поддержки всегда готова помочь вам. Контакты технической поддержки представлены на официальном сайте в разделе Контакты: <u>https://www.politerm.com/contacts/</u>

Также вы можете задать интересующие вас вопросы на официальном форуме: <u>https://www.politerm.com/forums/</u>



Предупреждение

Пожалуйста, не забывайте указывать название организации, версию (Справка|О программе) и название используемого программного обеспечения, когда связываетесь с технической поддержкой!

1.1.2. Обучающие и демонстрационные ресурсы

Для самостоятельного изучения на сайте представлены различные обучающие ресурсы, примеры, статьи об опыте использования:

- Видеоуроки по работе с системой: <u>https://www.politerm.com/videos/</u>
- Статьи и советы: <u>https://www.politerm.com/articles/</u>
- Различные примеры (макросы, SQL запросы и прочее): <u>https://www.politerm.com/samples/</u>

1.1.3. Обучение сотрудников

Приглашаем специалистов, имеющих профильное образование (в зависимости от выбранного курса), пройти обучение по работе с программными продуктами. Курсы будут полезны как для начинающих пользователей, так и для специалистов, желающих повысить свои навыки владения нашими программами. Занятия проводятся квалифицированными преподавателями по методикам и материалам компании Политерм; кроме того, рассматриваются прикладные задачи на исходных данных пользователей.

Целью курсов является получение минимально необходимых знаний и базовых навыков работы в наших программных продуктах. Сокращается время на изучение системы пользователями и её внедрения в организации. На лекциях слушатели получают информацию о работе с программными продуктами, а при выполнении практических заданий, подготовленных на основе реальных прикладных задач, отрабатывают навыки работы в программе. Кроме того, полученные знания позволяют пользователям общаться на одном языке с консультантами ООО «Политерм» и другими ГИС специалистами.

Более подробно об обучении вы можете узнать на странице Обучение: <u>https://www.politerm.com/articles/tips/study/</u>

1.2. Общие сведения о системе

Обозначение и наименование системы

Наименование системы – «ZuluServer 2021».

Обозначение – «ZuluServer 2021».

Языки программирования, на которых написана программа

Программа ZuluServer 2021 написана на языке программирования Visual C++тм.

Назначение

ZuluServer – это серверное ПО для **ZuluGIS**, предоставляющее возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет. ZuluServer может выступать связующим звеном при разработке корпоративной геоинформационной системы.

ZuluServer работает по двум протоколам:

- Бинарный (zulu://) TCP/IP протокол для десктопных клиентов ZuluGIS и собственных приложений, разработанных на базе ГИС-компонентов ZuluXTools, который обеспечивает работу со всеми данными в полном объеме. Номер порта по умолчанию: 6473. Используемый <u>порт</u> можно настроить на сервере и клиенте.
- HTTP (http://) протокол для мобильных и веб-приложений, работающий на базе веб-служб ZuluServer.

ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных, и отсутствует возможность их несанкционированного изменения. Для всех пользователей ZuluServer предоставляется возможность разграничить доступ к данным.

Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными. Пароли пользователей могут храниться в зашифрованном виде.

Ограничения области применения системы

Ограничений в области применения системы нет.

1.2.1. Возможности системы

ZuluServer 2021 позволяет:

• Адресация данных

Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ZuluGIS 2021 использует свой тип URL (uniform resource location) для адресации к данным на сервере ZuluServer.

Для доступа к данным на сервере ZuluGIS 2021 пользуется адресом ресурса URL вида:

zulu://<host>:<port>/<path>/<layer_name>.zl

• Многопользовательское редактирование

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом для каждого пользователя ведется независимый журнал отката.

• Автоматическое обновление карты

При изменении данных одним из клиентов сервер мгновенно оповещает всех клиентов, пользующихся этими данными в данный момент, что приводит к **автоматическому** обновлению данных на карте.

• Публикация данных

В пакет установки входит утилита публикации данных для организации доступа к данным ZuluGIS 2021. С её помощью или вручную можно настроить ссылки для сервера ZuluServer 2021, после чего данные становятся доступными в сети. Физический формат данных при этом не меняется.

• Администрирование данных

Утилита <u>Администратор ZuluServer</u> предоставляет возможность **разграничить** доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступ к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них, какие именно операции с данными ему разрешены.

• Пространственный фильтр к данным

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

• Авторизация Windows

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows. Реализовано добавление пользователей и групп пользователей ZuluServer из службы каталогов Microsoft Windows – Active Directory.

• Источники данных (СУБД)

Чтобы пользователи на своих клиентских местах могли использовать соединения ZuluServer с внешними СУБД, например, когда ZuluServer обращается к MS SQL Server, следует в ZuluServer создать собственные источники данных.

ZuluServer может передавать логин и пароль, которые он получил от присоединившегося к нему пользователя: эти логин и пароль «перекрывают» учетные сведения, которые могут быть указаны в строке соединения ADO (OLE DB) или псевдониме ODBC. Кроме того, эта опция позволяет избегать указания логина и пароля в строке соединения, в которой они будут присутствовать в незашифрованном виде.

👔 Подсказка

При доменной Windows авторизации пользователей учётные сведения могут использоваться для авторизации на ZuluServer и далее передаваться для авторизации в СУБД. Подробнее об Windows авторизации: <u>Раздел 9.1.2</u>, «Авторизация Windows».

• Журнал событий приложений Windows

По умолчанию ZuluServer использует <u>журнал событий приложений Windows</u> [https://learn.microsoft.com/ruru/sql/relational-databases/performance/view-the-windows-application-log-windows-10?view=sql-server-ver16] для записи различных событий: ошибок, предупреждений и информационных сообщений. События регистрируются службой журнала событий Windows, а их история сохраняется в соответствующих системных журналах.

В разделе Пуск/Просмотр событий/Журналы приложений и служб/ZuluServer/Operational находится информация о таких событиях, как старт, перезапуск и остановка ZuluServer, подключение и отключение пользователей и прочие события. Подробнее смотрите в разделе <u>Глава 18, *Журналирование событий ZuluServer*</u>.

• Журнал событий ZuluServer

<u>Журнал ZuluServer</u> служит для анализа информации из лог файлов ZuluServer и позволяет выводить различную статистику. Утилита журнала входит в пакет установки.

• Веб-службы

Веб-службы устанавливаются и запускаются совместно с ZuluServer. Возможно использование веб-служб по следующим спецификациям:

- WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service), разработанным OGC (Open Geospatial Consortium);
- WMTS и ZWMTS (Tile-cepвера) WMTS (OpenGIS Web Map Tile Service), ZWMTS (Zulu Web Map Tile Service). Тайловая система может быть размещена на ZuluServer с применением протокола <u>Web Map Tile Service (WMTS)</u> [https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Tile_Service], разработанного организацией Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), или по упрощенной схеме ZWMTS (Zulu Web Map Tile Service), разработанной нашими специалистами.
- ZWS (Zulu Web Service) эта спецификация разработана специалистами нашей компании. На данный момент она используется в продуктах <u>ZuluGIS Mobile</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugismobile/] и <u>ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugisonline/].

• Лицензирование

Лицензирование программных продуктов осуществляется с использованием USB ключа аппаратной защиты HASP. Без доступа к ключу все продукты работают в демонстрационном режиме.

Лицензия ZuluServer определяет возможное количество одновременных подключений к ZuluServer. Количество подключений варьируется от 2 до 250. Если вам требуется больше подключений, следует связаться с нашими специалистами.

Для использования веб-служб потребуется наличие отдельной лицензии. Лицензия веб-служб ZuluServer определяет максимальное количество выполняемых запросов за сутки (10000, 25000, 50000, 100000, >100000).

1.2.2. Взаимодействие с другими программами

ZuluServer, ZuluGIS Mobile и ZuluGIS Online могут работать в режиме реального времени с геоданными (одними и теми же слоями).

Пространственные данные открываются с ZuluServer напрямую, что позволяет получать одновременный доступ к актуальным данным в настольном приложении ZuluGIS 2021, мобильном приложении ZuluGIS Mobile и веб-приложении ZuluGIS Online в режиме реального времени. Доступ к данным может осуществляться одновременного несколькими пользователями. Взаимодействие с ZuluServer происходит посредством вызовов внутренних методов API = <u>Команд ZWS</u> [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zws.html].

Подсказка

ZuluGIS Online включается в пакет установки ZuluServer. Ознакомиться с возможностями ZuluGIS Online можно на нашем <u>демонстрационном сервере</u> [http://zs.zulugis.ru:6473/ZuluWeb/#!/ map/2e2d0599-2d9d-477d-a3d7-3a98f112ca0a] (логин: то пароль: то).

Спецификации WMS/WFS позволяют предоставлять доступ к геоданным клиентам, поддерживающим данные спецификации, в частности:

- Google API
- OpenLayers
- Leaflet
- Yandex.Maps
- MapInfo

- ArcGIS
- Google Earth

👔 Подсказка

Примеры работы веб-служб ZuluServer можно посмотреть на странице <u>https://www.politerm.com/ogc</u>.

Тайловая система может быть размещена на ZuluServer с применением протокола <u>Web Map Tile Service</u> (WMTS) [https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Tile_Service], разработанного организацией Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), или по упрощенной схеме **ZWMTS** (Zulu Web Map Tile Service), разработанной нашими специалистами.

ZWMTS и WMTS являются открытыми спецификациями и предназначены для публикации цифровых карт в сети, используя механизм кэшированных изображений. Слой с описателем тайловой системы, размещенный и опубликованный на ZuluSever, может ссылаться как на данные, расположенные на сервере предприятия (разрабатываемые в ZuluGIS 2021 карты и электронные модели), так и на данные сторонних серверов глобальной сети Интернет. Во втором случае ZuluServer работает как промежуточный сервер, который кэширует данные, полученные из глобальной сети.

Пример подключения тайловых данных ZuluServer для OpenLayers: <u>http://zs.zulugis.ru:6473/OpenLayers-2.8/</u> examples/tileserv.html.

1.2.3. Сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение системы

Ниже представлены минимальные требования к аппаратной части компьютеров для работы с системой. Важно отметить, что требования могут сильно различаться в зависимости от решаемых задач. При больших объемах данных, если используется более производительный процессор, больше оперативной памяти, более производительная видеокарта и произведены необходимые настройки программного обеспечения, то отдача от нашего программного обеспечения будет больше.

Поддерживаемые операционные системы:

- Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.
- Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016.



Предупреждение

<u>Режим повышенной безопасности</u> предъявляет следующие требования к используемой операционной системе:

- Windows Server 2012 и выше.
- Только x64 версии: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.

Требования к оборудованию:

- Процессор: 1.6ГГц и выше.
- Память: 2 ГБ и выше.
- Диск: 1,5 Гб свободного места на жестком диске.
- Видеоадаптер: с поддержкой разрешения 1280 х 1024 и полноцветного режима True Color (видеокарта, совместимая с DirectX 9 и выше).
- Доступ к локальной сети: 100 Мбит/с для соединения с ZuluServer в локальной сети.

• Доступ к Интернет: 100 Мбит/с для соединения с ZuluServer через Интернет.

1.2.4. Ограничение использования и лицензия

Все наши программные продукты имеют ознакомительный режим. Демо-версия позволяет ознакомиться основными функциями и возможностями программного обеспечения. Она представляют из себя полную версию продукта с небольшими количественными ограничениями.

Предупреждение

Демонстрационная версия программного обеспечения не может использоваться для решения коммерческих задач. Использование программного обеспечения в коммерческих целях возможно только при получении лицензии.

Лицензирование программных продуктов осуществляется с использованием ключа аппаратной защиты HASP. Без доступа к ключу все продукты работают в демонстрационном режиме.

Лицензия ZuluServer определяет возможное количество одновременных подключений к ZuluServer. Количество подключений варьируется от 2 до 250. Если вам требуется больше подключений, следует связаться с нашими специалистами.

Для использования веб-служб потребуется наличие отдельной лицензии. **Лицензия веб-служб ZuluServer** определяет максимальное количество выполняемых запросов за сутки (10000, 25000, 50000, 100000, >100000).

0						~
Огі	эничения лем	онстрянионного	пежимя	представлены в	спелующеи т	аопине:
~	Junn rennn gent	onerpagnonnoro	Permina	предетавлены в	еледующен і	acomiqe.

Задача	Ограничение
Число одновременных соединений.	Количество одновременных подключений не более двух.
Редактирование графических данных.	В каждый слой можно ввести не более 150 объектов.
Веб-службы ZuluServer (WMS/WFS/ZWS).	Веб-службы ограничены 250 НТТР-запросами в сутки.
	Количество HTTP-запросов [6] равномерно распределено в течении суток: при старте ZuluServer в середине дня количество доступных HTTP запросов будет менее 250.

Количество НТТР запросов

Один из способов доступа к опубликованным данным ZuluServer – обращения по HTTP протоколу. Такие продукты, как ZuluGIS Mobile, ZuluGIS Online и собственные ГИС приложения для работы с ZuluServer отправляют HTTP-запросы. По HTTP протоколу к ZuluServer могут обращаться различные ГИС клиенты (MapInfo, Google Earth, ArcGIS), мобильные приложения (ZuluGIS Mobile, Locus и т.д.) и <u>браузерные веб-приложения</u> [https://www.politerm.com/ogc/] (с использованием Yandex.Maps API, OpenLayers, Leaflet и т.д.).

Примечание

HTTP-запросы используются при любых способах публикации/спецификациях: ZWS, ZWTS, WMS, WMTS, WFS.

НТТР-запросы подсчитываются веб-службой ZuluServer, а их максимальное количество ограничено лицензией на веб-службы. Демо-лицензия веб-служб ZuluServer позволяет выполнить до 250 НТТР-запросов в сутки, а минимальная базовая лицензия – до 10000 НТТР запросов в сутки. Количество запросов в сутки регламентировано лицензией и может быть 10000, 25000, 50000, 100000, 50000.

(i) Примечание

Вы можете установить <u>лимит на количество HTTP-запросов</u> в сутки персонально любому пользователю ZuluServer. Это можно сделать в Администраторе ZuluServer при <u>создании пользователя</u> или его настройке.

Запросы делятся на платные и бесплатные. Все запросы фиксируются в <u>лог файле</u> ZuluServer и подсчитываются в <u>Журнале ZuluServer</u>, что в свою очередь помогает собрать статистику по использованию запросов к веб-службам ZuluServer.

						Журнал ZuluSe	rver 2021 - C:\l	Program Fil	es\ZuluGIS\Z	uluServ_191	22023.log			- 0	×
P	лавная	Вид	Анализ	и статистика	Слои									Ci	тиль 🔻 (
Вывод стат	гистики	по пользов	вателям	Вывод версий	клиентов	> •		Вывести	Все ко	манды дей	ствия				
Вывод стат	гистики	по слоям		Вывод статист	ики сервера	Лимит 1000 💌			Максима	њное коли	чество подкл	ючений			
				Скрыть по	одключения				Количест	во НТТР ког	манд				
Стат	гистика	по объекта	м	Cep	вер	Длитель	ность команд			Дополн	ительно				
1	2	RuluSer	ver/1	0.0.0.87	46u.x64	Demo mode	Started	d at 13	3.12.202	23 17:5	52:00 GI	MT+03			
2	1	16:56:2	24 Zul	.uServer/	10.0.0.8	3746u.x64 SH	UTDOWN								
3		0 10 0		C	c		(10	0 0 07							
4	-	6.56.3	2023 1 89 h++	.6:56:26	GMT+03 S	START Zuluse:	rver/10.	2680.	46u.x64	Demo	100 08	Connector	4		
6	H 1	6:56:3	39 htt	.p.	127.0.0).1 unautl	horized	2680:	2001	723	100.0%	connected			
28	$\overline{+}$	16:56:3	39 htt	.p:	127.0.0).1 unautl	horized	2680:	1004	666	100.0%				
44	H 1	16:56:3	39 htt	p:	127.0.0	0.1 unaut	horized	2680:	2001	620	100.0%				
65	1	16:56:3	39 htt	p:	127.0.0).1 and	onymous	005C:	1001	0	100.0%	Connected	1		
66	\pm	16:56:3	39 htt	p:	127.0.0	0.1 unaut	horized	005C:	2001	609	100.0%				
87	+	16:56:3	39 htt	p:	127.0.0).1 unaut	horized	0050:	1004	558	100.0%	Disserves			
112	1	6.56.3	39 NTT 39 N++	p: 	127.0.0).1 unauti	horized	2680.	1004 3	204657	100.08	Disconneo	cted		
2418		16:56:3	39 htt	.9. :a:	127.0.0).1 unaut	horized	2680:	2001	610	100.0%				
<															>
Количество	HTTP K	оманд													▼ ậ
. □1.	19.	12.202	3												
T		Бесп	латные	e – 2	296										
				1	10 - GET	/ZuluWeb/									
			ZV	WS :											
					4 - Che	ckLogin									
				28	32 - Get.	LayerTile									
		Плэш	UUO	_	16										
		Illan	ные 71	NS :	40										
					1 - Get	ZMMapList									
					1 - Get	ZMMap									
					1 - Get:	- LayerBases									
					1 - Get:	LayerLabels									
					1 - Get:	LayerThemes									
					1 - Lay	erIntersectB	yBox								
					1 - Get:	LayerCapabil -	ities								
					2 - Get:	LayerTypes									
					S - Lay	erMoveGroup									
					25 - Geti	FlemeByID									
				-		210moDy1D									
		ZWS		- 3	332										
		Brow	ser	- 3	342										
L		Bcer	0	- 3	342										
<															>
Информац	ция о де	йствиях (Статистика	а по пользоват.	Версии Д	(лительность команд	Статистика	сервера	Статистика по	слоям Л	ог по слою	Результаты пои	ска Максимальное количеств	Количество НТТР кома	анд
															Y

Рисунок 1.1. Количество и статистика НТТР-команд

Бесплатными считаются запросы на предоставление графических данных при построении с последующим перемещением и масштабированием карты; действия, совершаемые пользователями в клиентском программном обеспечении при выделении объектов на карте, построении путей, изменении признаков видимости слоев, тематических раскрасок и надписей не считаются запросами и не подсчитываются.

Остальные запросы, связанные с получением и изменением табличных данных, загрузкой документов, созданием и редактированием объектов, функционированием слоя трекинга, а также все запросы WFS считаются платными.

Количество запросов, выполняемых к ZuluServer, связано с количеством пользователей и выполняемыми ими задачами. Статистические данные показывают, что базовой лицензии на 10000 запросов хватает для работы 10-15 мобильных устройств в программе <u>ZuluGIS Mobile</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugismobile/] (без слоя трекинга) и такого же количества пользователей в браузерной версии программы <u>ZuluGIS Online</u> [https:// www.politerm.com/products/geo/zulugisonline/].

1.2.5. Информационная безопасность в ZuluServer

В разделе содержится информация и рекомендации по безопасному использованию ZuluServer.

Соответствие требованиям

ZuluServer включен в реестр программного обеспечения, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по основному классу 02.06 «Серверное и связующее программное обеспечение» и дополнительному классу 05.06 «Геоинформационные и навигационные средства (GIS)».

Включение в Реестр подтверждает, что платформа ZuluServer и отдельные его сервисы перечисленных выше классов являются российской разработкой, что может стать преимуществом для организаций, где предъявляются повышенные требования к использованию отечественного программного обеспечения. <u>Информация о записи в Peecrpe</u> [https://reestr.digital.gov.ru/reestr/566717/?sphrase_id=1221797].

Безопасность в ZuluServer

ZuluServer предоставляет ряд решений и <u>режим повышенной безопасности</u>, который включает необходимые требования по безопасности:

1. В режиме повышенной безопасности информация о пользователях (учетные данные и права доступа) хранится в базе данных ZuluServer.cfdb (в отличии от других режимов, когда используются файлы .zusers и Access.cfg). При включении режима повышенной безопасности база ZuluServer.cfdb создаётся автоматически и импортирует текущую информацию о пользователях.

В ZuluServer.cfdb также хранится такая информация, как признак, время смены пароля, история паролей.

- 2. Хранимые пароли шифруются с помощью алгоритма SHA512 (по умолчанию в режиме повышенной безопасности).
- 3. Политика сложности пароля: пароль должен быть не менее 8 символов, содержать символы верхнего и нижнего регистра и специальные символы (по умолчанию в режиме повышенной безопасности).

Вы можете самостоятельно задать минимальную длину пароля.

- 4. Позволяет задать срок действия пароля. По умолчанию время действия пароля 180 дней.
- 5. Позволяет настроить <u>историю хранения паролей</u> вы можете указать, какое количество паролей следует хранить в истории, или отключить хранение истории. Когда пользователь меняет пароль, ZuluServer сравнивает его с использованными ранее паролями из истории и запрещает повторное использование.
- 6. Обязательная смена пароля при первом входе включается опцией Пользователь должен сменить пароль, работает только в режиме повышенной безопасности сервера.
- 7. Возможность самостоятельной смены пароля пользователем.
- 8. Блокировка системного аккаунта администратора.
- 9. Возможность задать максимальное количество неудачных попыток авторизации и время блокировки.
- 10.Ведение системного журнала событий Windows и собственного расширенного журнала активности ZuluServer. Подробнее смотрите в разделе <u>Глава 18, *Журналирование событий ZuluServer*</u>.

Подсказка

Посмотреть сводку по текущему состоянию и настройкам безопасности вы можете на <u>вкладке Обзор</u> в Администраторе ZuluServer.

Глава 2. Установка ZuluServer

На страницах мастера располагаются кнопки для управления процессом установки:

- Кнопка Далее открывает следующую страницу мастера.
- Кнопка Назад открывает предыдущую страницу.
- Кнопка Отмена прерывает процесс установки программы.
- 1. При запуске мастера открывается его первая страница.
- 2. В соответствии с рекомендациями мастера закройте все запущенные программы во избежание конфликтов и нажмите кнопку Далее. Откроется страница требований к компьютеру.

Примечание

Если на компьютере запущены программы, мешающие установке системы Zulu, после нажатия кнопки Далее отобразится страница мастера со списком программ, мешающих установке. В этом случае закройте указанные программы и нажмите кнопку Далее для перехода к следующей странице установки.

- 3. Проверьте, соответствует ли компьютер, на который устанавливается программа, указанным требованиям. Если соответствует, нажмите кнопку Далее для перехода к странице выбора установочной папки программы; в противном случае нажмите кнопку Отмена, приведите компьютер в соответствие с указанными требованиями и повторите установку.
- 4. По умолчанию для установки программы предлагается директория Zulu 2021 внутри Program Files (или Program Files (x86) для 64х-битных OC). Если требуется установить программу в другую папку, введите путь к ней в поле Папка для установки или нажмите кнопку Обзор справа от поля и выберите требуемую папку в стандартном диалоге выбора папки.

После задания требуемой папки нажмите кнопку Далее, чтобы перейти на страницу создания резервных копий данных.

5. При установке поверх предыдущих версий программы рекомендуется выполнить резервное копирование заменяемых файлов для возможности последующего отката к предыдущей версии. Для этого выберите пункт Делать резервные копии файлов и помещать их в папку и укажите папку для резервных копий в поле (путь к папке резервирования можно ввести вручную или нажать кнопку Обзор справа от поля и выбрать папку в открывшемся диалоге выбора файлов)

При установке программы на компьютер, на котором нет ее предыдущей версии (или если вам не требуются резервные копии), выберите пункт Нет, делать резервных копий не нужно.

После выбора требуемого значения нажмите кнопку Далее для перехода к странице выбора вида проводимой установки.

- 6. Вы можете выбрать требуемый вид установки, отметив соответствующий переключатель:
 - а. Полная. На диск устанавливаются все компоненты программы.
 - b. Выборочно. На следующей странице мастера установки потребуется указать устанавливаемые компоненты программы. Данный вариант установки позволяет уменьшить объем дискового пространства, занимаемого программой, но он подходит только для опытных пользователей, четко понимающих, какие компоненты им в дальнейшем понадобятся для работы.

После выбора требуемого варианта установки нажмите кнопку Далее. Если была указана выборочная установка, то происходит переход на страницу выбора устанавливаемых компонентов; если же выбрана полная, то этот шаг будет пропущен.

7. Страница выбора компонентов отображается только в случае выборочной установки. На странице в виде списка перечисляются все компоненты программы. Устанавливаться будут только те компоненты, рядом с которыми установлены флажки (серыми флажками отмечены компоненты, установка которых обязательна). При выборе компонента в списке в области Описание справа от списка отображается описание данного компонента. Под списком отображается информация о требуемом месте для установки выбранных компонентов и общем объеме доступного дискового пространства.

Снимите флажки у компонентов, которые не надо устанавливать, и нажмите кнопку Далее.

8. По умолчанию для папки ярлыков программы указано название ZuluGIS. Если такое название вас не устраивает, задайте требуемое название для папки ярлыков в поле Папка для ярлыков или выберите уже существующую папку в списке Существующие папки. Если же создавать ярлыки в меню Пуск не требуется, установите флажок Не создавать ярлыки в Меню 'Пуск'.

После выбора названия нажмите кнопку Далее для перехода к странице проверки параметров установки.

9. Проверьте, правильно ли заданы параметры установки. При необходимости изменить какой-либо из параметров вернитесь на соответствующую страницу мастера, последовательно нажимая кнопку Назад, и измените требуемый параметр.

После того как все параметры заданы правильно, нажмите кнопку Далее, чтобы начать процесс установки программы.

10.В ходе установки на странице отображаются действия, выполняемые мастером, и примерная готовность установки. Также на экране могут появляться различные вспомогательные окна (например, окно установщика драйвера ключа защиты HASP).



Предупреждение

В некоторых случаях может потребоваться ваше вмешательство в процесс установки. Тогда на экране отобразится диалоговое окно с текстом уведомления. Внимательно прочтите его, выполните предписания и нажмите соответствующую кнопку диалога.

После завершения установки открывается страница окончания установки.

11.После завершения установки программы рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера. Для того чтобы выполнить перезагрузку при выходе из мастера, выберите пункт Да, перезагрузить компьютер сейчас. Для того чтобы перезагрузить компьютер позже, выберите пункт Нет, я проделаю эту операцию позже.

Для того чтобы завершить работу мастера, нажмите кнопку Готово, после чего окно мастера будет закрыто, а компьютер, при выборе соответствующего переключателя, будет перезагружен.

Глава З. Мастер настройки

Программа Macrep настройки ZuluServer (zssetup.exe) предназначена для задания основных параметров работы ZuluServer. Чтобы открыть Мастера настройки, запустите файл zssetup.exe в директории, где установлено приложение ZuluServer.

Основные настройки сервера указываются в мастере по шагам, а при завершении мастера сохраняются в <u>файле</u> конфигурации сервера ZuluServ.cfg.



Рисунок 3.1. Окно Мастера настройки ZuluServer

3.1. Шаг 1. Режим безопасности



Рисунок 3.2. Окно параметров работы ZuluServer

Выберите режим безопасности, в котором будет работать ZuluServer.

Общедоступный режим – режим, в котором ZuluServer совместим с версиями 1.0–8.0. Пользователям будут недоступны только те операции и ресурсы, доступ к которым ограничен администратором. Права доступа к ресурсам определяются по принципу: все, что не запрещено, то разрешено. Сервер допускает анонимный доступ к данным.

Защищенный режим – режим работы подобно традиционным серверам баз данных. Для входа на сервер необходима авторизация. Пользователям будут доступны только те возможности, которые предоставлены администратором.

3.2. Шаг 2. Параметры учетных сведений

🐔 ZuluServer 2021 Мастер настройки 🛛 🕹						
Настройка ZuluServer Настройка параметров работы сервера.						
Хранить пароли в зашифрованном виде						
Хранение паролей в зашифрованном виде надежней с точки зрения безопасности, однако восстановить забытый пароль невозможно.						
Bключить проверку подлинности Windows						
Пользователи могут использовать свои учетные сведения Windows для доступа к ZuluServer.						
Передавать учетные сведения на сервер СУБД						
Использовать полученные от пользователя логин и пароль при соединении с сервером СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle и т.п.)						
Справка < Назад Далее > Отмена						

Рисунок 3.3. Окно параметров учетных сведений

Выберите параметры учетных сведений пользователей ZuluServer.

Хранить пароли в зашифрованном виде – определяет, надо ли <u>шифровать пароли</u> пользователей. Список пользователей хранится на сервере в виде текстового файла. Пароли в этом файле могут сохраняться как в простом виде, когда их можно будет прочесть, так и в зашифрованном. Запись в зашифрованном виде надежней с точки зрения безопасности, однако в этом случае исходный пароль нельзя восстановить (например, если он забыт).

(i) Примечание

Cootветствует параметру PasswordEncrypt в конфигурационном файле ZuluServ.cfg.

Включить проверку подлинности Windows – позволяет пользователям сервера авторизоваться, используя свои учетные сведения Windows. Чтобы использовать эту возможность, нужно включить соответствующую опцию в параметрах соединения на клиентском месте. Подробнее смотрите раздел: <u>Раздел 9.1.2, «Авторизация Windows»</u>.

Примечание

Cootветствует параметру WinAuth в конфигурационном файле ZuluServ.cfg.

Передавать учетные сведения на сервер СУБД – если эта опция включена, то при работе с семантическими данными на ZuluServer, при необходимости соединения с сервером СУБД (таким как Microsoft SQL Server,

Oracle и прочими), ZuluServer будет передавать те логин и пароль, которые он получил от присоединившегося к нему пользователя. В противном случае ZuluServer должен будет передавать некие предустановленные учетные сведения (заданные в настройках соединения с СУБД), общие для всех пользователей. Эта опция полезна в том случае, когда разграничение прав доступа на семантические данные делегировано самому серверу СУБД. Подробнее смотрите раздел: <u>Раздел 8.7, «Передача учетных сведений на СУБД»</u>

Примечание

Для включения следует указать параметр *dbms-auth-pass:* all в конфигурационном файле DataSrc.cfg.

3.3. Шаг 3. Область данных

캳 ZuluServer 2021 Мастер настройки	×
Настройка ZuluServer Настройка параметров работы сервера.	
Папка области данных Путь к папке, где размещаются опубликованные данные	
C:\Program Files (x86)\ZuluGIS\Data	Обзор
Порт ТСР/ІР Номер порта: 6473	
Справка < Назад Далее >	Отмена

Рисунок 3.4. Окно области данных

На этом шаге укажите корневую папку области данных и порт, на котором будет работать ZuluServer.

Папка области данных – здесь задается путь к папке, в которой помещаются опубликованные данные. Можно оставить этот параметр без изменений или указать другую папку. Подробнее смотрите раздел: <u>Раздел 7.1</u>, <u>«Корневой каталог данных сервера»</u>.

Порт TCP/IP – порт, на котором работает ZuluServer. Значение по умолчанию – 6473.

3.4. Шаг 4. Журнал активности сервера

🖅 ZuluServer 2021 Мастер настройки 🛛 🕹 🗙
Настройка ZuluServer Настройка параметров работы сервера.
🗹 Сохранять журнал активности сервера
Журнал команд сервера сохраняется посуточно в файлах с расширением .log
Ограничить журнал количеством дней: 90
Указать папку для файлов журнала
C:\Program Files (x86)\ZuluGIS\Logs Обзор
Расширенный протокол редактирования
🗹 добавление 🗹 удаление 🔽 изменение
Протокол HTTP запросов Протокол HTTP ответов
Справка < Назад Далее > Отмена

Рисунок 3.5. Окно журнала активности сервера

Настройте ведение собственного журнала активности (лога) ZuluServer:

Сохранять журнал активности сервера – если эта опция включена, ZuluServer будет сохранять журнал вызываемых команд в текстовых файлах с расширением .log в папке установки сервера. Журнал разбивается на файлы по суткам и называется в виде ZuluServ_DDMMYYYY.log.

Ограничить журнал количеством дней – если опция включена, то в соседнем поле указывается число дней, в течение которых нужно хранить файлы журнала. Более старые файлы будут автоматически удаляться.

Указать папку для файлов журнала – здесь задается папка, где будут сохраняться файлы журнала (по умолчанию они создаются в папке, где установлен ZuluServer). Чтобы выбрать папку на компьютере, можно воспользоваться кнопкой Обзор.

Расширенный протокол редактирования – эта опция указывает на то, что в журнал будет записываться дополнительная информация об актах редактирования слоя. Поставьте флажки на операциях (добавление, удаление, изменение), которые нужно помещать в журнал.



Предупреждение

В .log файлах записывается информация (добавления, удаления, изменения) только по графическим элементам. Операции с базами данных в журнал не записываются.

Протокол НТТР запросов – если опция включена, в журнал будет помещаться полный текст НТТР запросов, пришедших на сервер.

Протокол НТТР ответов – если опция включена, в журнал будет помещаться все ответы сервера на НТТР запросы.



Предупреждение

Данный параметр (Протокол HTTP ответов) следует включать только при необходимости отладки: поиска ошибок и анализа того, что отправляет непосредственно сервер, так как ответы могут весить очень много.

3.5. Шаг 5. Сводка

📰 ZuluServer 2021 Мастер настройки	×
Настройка ZuluServer Настройка параметров работы сервера.	
Конфигурация сервера:	
Режим работы: Защищенный * Шифровать пароли: Нет	
* Авторизация Windows: Нет * Передавать уч.сведения на сервер СУБД: Нет	
* Папка области данных: C:\Program Files (x86)\ZuluGIS\Data * Порт TCP/IP: 6473	
* Сохранять журнал: 90 дней * Парка для журнала: С.\Program Files (x86)\ZuluGIS\Logs	
* Расш. журнал: добавление, удаление, изменение	
Нажмите [Сохранить] чтобы внести изменения	
Справка < Назад Сохранить О	тмена

Рисунок 3.6. Окно сводки

На этом шаге Мастер показывает сводку по собранным сведениям. Проверьте; если все правильно, то нажмите Сохранить. Если нужно исправить какие-то параметры, нажмите кнопку Назад и вернитесь на соответствующий шаг Мастера.

3.6. Шаг 6. Завершение

📒 ZuluSer	ver 2021 Мастер настройки	×
Настройк Настрой	а ZuluServer йка параметров работы сервера.	
Масте Измене	р закончил работу. ения успешно внесены.	
嵇	Для того, чтобы изменения вступили в силу необходимо перезапустить ZuluServer Перезапустить ZuluServer	
-		
Справ	вка < Назад Готово	Отмена

Рисунок 3.7. Окно завершения мастера настройки

После того как изменения будут внесены, мастер настройки проинформирует вас об этом.

Если ZuluServer был в это время запущен, то для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо его перезапустить, и мастер предложит перезапуск. Для перезапуска ZuluServer нажмите кнопку Перезапустить ZuluServer или сделайте это позже вручную.

Для завершения работы мастера нажмите Готово.

Глава 4. Управление и монитор ZuluServer

При установке ZuluServer на панели задач добавляется индикатор работы сервера ZuluServer. С помощью него можно управлять работой сервера ZuluServer. Если дважды щелкнуть по индикатору ZuluServer, то откроется окно Монитор ZuluServer.



4.1. Монитор ZuluServer

Монитор позволяет контролировать paботу ZuluServer, просматривать список событий, происходящих на сервере, запускать и останавливать ZuluServer.

При запуске в окне монитора в первой строке выводится:

- Время запуска.
- Версия сборки.
- Hasp ID идентификационный номер ключа защиты лицензий HASP.
- User limit максимально возможное количество клиентов.
- Web Services наличие лицензии на веб-службы.
- Web Queries количество доступных НТТР запросов на текущие сутки.

Примечание

Количество пользователей, запросов и наличие лицензий зависит от купленных продуктов.

Далее отображается список команд, выполняемых клиентами на сервере, и информация по каждой команде:

- Время.
- Протокол (zulu или http).
- ІР-адрес клиента.
- Имя пользователя.
- Идентификатор команды.
- Код команды (каждой команде соответствует свой код; расшифровка служебных команд, а также другая аналитика, например, длительность команд, доступны в <u>Журнале ZuluServer</u>).
- Размер команды в байтах.
- Процент доставленных <u>пакетов</u> [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA %D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_ %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B8)].
- Номер версии клиента.

🖳 Моните	op ZuluS	erver 2021							-		×
Сервер В	ид Спр	равка									
11:50:23	zulu:	127.0.0.1	anonymous	090C:	1001	32	100.0%	Connected	10.0.7874		
11:50:23	zulu:	127.0.0.1	anonymous	090C:	: 20	36	100.0%				
11:50:23	zulu:	127.0.0.1	anonymous	090C:	: 4	54	100.0%				
11:50:23	zulu:	127.0.0.1	sa	090C:	: 20	300	100.0%				
11:50:26	11:50:26 ZuluServer/10.0.0.7874u SHUTDOWN										
11:50:28	GMT+U	3 START ZuluServer/10.	0.0.7874u	Demo	mode						
11:50:28	zulu:	127.0.0.1	anonymous	1208:	: 1001	32	100.0%	Connected	10.0.7874		
11:50:28	zulu:	127.0.0.1	anonymous	1208:	20	36	100.0%				
11:50:31	zulu:	127.0.0.1	anonymous	3E8C:	: 1001	32	100.0%	Connected	10.0.7874		
11:50:31	zulu:	127.0.0.1	anonymous	3E8C:	: 20	36	100.0%				
11:50:31	zulu:	127.0.0.1	sa	3E8C:	: 20	300	100.0%				
Работает						Клиентов	s: 0	Слоев: 0	HTTP sanpoco	в: 114	

Рисунок 4.1. Монитор ZuluServer

В нижней части окна отображается:

- Статус: Работает или Остановлен.
- Пользователей количество подключенных пользователей.
- Слоев количество слоев, загруженных пользователями.
- НТТР запросов количество НТТР запросов за текущие сутки.

4.2. Запуск ZuluServer

Для запуска ZuluServer щелкните правой кнопкой мыши по индикатору сервера и в появившемся меню выберите пункт Запустить

4.3. Остановка ZuluServer

Чтобы остановить paбoту ZuluServer, щелкните правой кнопкой мыши по индикатору сервера и выберите команду Остановить. Служба ZuluServer будет остановлена.

4.4. Перезапуск ZuluServer

Если настройки сервера ZuluServer, в том числе файлы конфигурации, были изменены вручную, сервер необходимо перезапустить. Чтобы это сделать, остановите сервер, а потом вновь его запустите или выполните перезапуск за одну операцию, открыв меню правым щелчком мыши по индикатору сервера и выбрав команду Перезапустить.

4.5. Автоматический запуск ZuluServer

Можно настроить запуск ZuluServer автоматически при загрузке системы Windows. Для этого откройте окно Монитора ZuluServer (<u>Рисунок 4.1, «Монитор ZuluServer</u>») и в меню Сервер выберите пункт Автозапуск. Теперь при загрузке операционной системы служба сервера ZuluServer будет автоматически запускаться, и сервер будет готов принимать запросы с клиентских мест. Пункт меню Автозапуск после этого будет отмечаться галочкой.

Для того чтобы отключить автоматический запуск сервера, в меню Сервер повторно выберите пункт Автозапуск.

Глава 5. Файл конфигурации ZuluServer

Для настройки ZuluServer вы можете воспользоваться <u>Мастером настройки</u> или отредактировать файл конфигурации ZuluServ.cfg вручную с помощью текстового редактора. Мастер настройки содержит только базовые настройки.

Файл конфигурации ZuluServer (ZuluServ.cfg) представляет собой текстовый файл и содержит основные настройки сервера. ZuluServ.cfg хранится в директории, где установлено приложение ZuluServer.

Просмотреть сводку по текущему состоянию и настройкам безопасности вы можете на <u>вкладке Обзор</u> в Администраторе ZuluServer.

Внимание

1

В файле конфигурации ZuluServ.cfg каждая опция должна быть указана с новой строки.

После изменения параметров требуется <u>перезапуск ZuluServer</u>.

Фрагмента файла конфигурации ZuluServ.cfg:

```
# General Settings
# <u>Номер порта</u>
Port: 6473
# <u>Раздел 5.10, «Сообщения сервера в окне монитора»</u>
monitor: on
```

Access Rights # Файл прав доступа на директорию RuleFile: .zsaccess # Файл списка пользователей UserFile: .\.zsusers # Основной файл прав доступа AccessConf: .\Access.cfg # <u>Корневая папка данных</u> RootDir: .\Data

```
# Раздел 5.14, «Опрос сетевой лицензии ZuluServer»
NetHasp: on/off
Paздел 5.15, «Опрос сетевой лицензии ZuluNetTools»
WebNetToolsNetHasp: <on/off>
# Раздел 9.1.2, «Авторизация Windows»
WinAuth: on/off
```

Глава 6, Режим безопасности AccessMode: public/secured/strict # Шифрование паролей пользователей PasswordEncrypt: none/gost/sha512 # Минимальная длина пароля (число от 0 до 15) PasswordLength: 8 # Срок действия пароля - количество дней. # Значение по умолчанию - 180. Работает только в режиме повышенной безопасности - Асс PasswordExpires: 90 # Глубина истории паролей. Указывается количество хранимых в истории паролей от 0 до # Если указан 0 - отключает историю паролей. Работает только в режиме повышенной безопасности безоп PasswordHistory: 20 # Максимальное количество попыток авторизации. Значение по умолчанию 0 - не ограничен LoginAttempts: 0 # <u>Время блокировки клиента</u> в минутах. Значение по умолчанию — 10. LoginAttemptsDelay: 10 # <u>Блокировка системного аккаунта администратора</u> — *sa*. LockRootAccount: on/off

Раздел 5.8, «Ведение собственного журнала событий (лога)» # Ведение журнала работы .log LogWrite: on/off # Время хранения журнала (дней) LogDays: 90 # Папка для файлов журнала LogDir: C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Logs # Протоколирование в журнале добавляемых, удаляемых, изменяемых объектов LogEditActions: add delete modify # Указание даты в логе для каждой команды LogDateForEachCommand: on/off

Раздел 5.9, «Ведение журнала веб-служб» # Запись в лог http запросов LogWebRequest: on/off # Запись в лог http ответов (только для отладки) LogWebResponse: on/off # Запись в log бинарных данных (фото, документов) LogWebBinaryResponse: on/off #Запись в лог отладочной информации (только для отладки) LogDebug: on/off # Логирование используемой памяти LogMemory: on/off

<u>Раздел 5.16, «Контроль версии клиента»</u> ClientVersionExpired: 14 # <u>Раздел 5.17, «Отрисовка (перестроение) изображения клиента»</u> NotifyToRedrawAll: on/off

<u>Раздел 5.11, «Сжатие данных»</u> PackMethod: deflate

Раздел 5.12, «Ограничение соединений» # Максимальное время бездействия пользователя в минутах IdleTime: 45 # Максимальное количество соединений с одного IP-адреса MaxConnPerIp: 5 # Максимальное количество соединений на имя пользователя (на login) MaxConnPerUser: 3

<u>Раздел 5.18, «Работа через proxy-сервер»</u> # Параметр работы через http proxy-сервер

UseProxy: on/off # IP адрес proxy-сервера ProxyAddress: 127.0.0.1 # Номер порта proxy-сервера ProxyPort: 3128 # Данные авторизации proxy ProxyAuth: login:password

```
# Раздел 5.13, «Путь к каталогу тайлов»
# Папка хранения кэша тайл серверов (По-умолчанию C:\ProgramData\Zulu)
TilesCacheDir:
# Папка, для хранения нарезанных тайлов
TilesDir:
#Язык по-умолчанию интерфейса веб-приложения ZuluGIS Online
```

```
ZuluWebLang: ru/en

#Использовать авторизацию Windows для доступа веб-клиентов

HttpWinAuth: on/off

# Кеширование плиток для ZWS

ZWSCache: on/off

# Раздел 5.21, «Фильтрация опубликованных ZWS слоев»

ZWSLayerListFilter: on/off

# Раздел 5.22, «Пространственный фильтр для ZWS слоев»

ZWSUseRestrictedArea: on/off

# Раздел 5.23, «Запуск гидравлических расчетов в ZuluGIS Online»

WebNetTools: on/off
```

5.1. Номер порта

Номер порта, на котором работает сервер, задается параметром Port.

Port: <Номер порта>

Если параметр не задан, то значение порта по умолчанию - 6473

5.2. Минимальная длина пароля

Вы можете задать требование к минимальной длине пароля. Для этого укажите необходимое значение для параметра *PasswordLength*. Значение может от 0 до 15.

Если значение больше 0, то пустой пароль использовать нельзя.

PasswordLength: 8

Работает во всех режимах безопасности.

5.3. Срок действия пароля

Предупреждение

Работает только в режиме повышенной безопасности.

Чтобы указать срок действия пароля, укажите необходимое значение для параметра *PasswordExpires*. Указывается количество дней – число больше 0.

Если значение не указано, то по умолчанию в сервере временем действия паролей принимается 180 дней.

PasswordExpires: 180

5.4. Хранить историю паролей



Предупреждение

Работает только в режиме повышенной безопасности.

При смене пароля он должен отвечать требованию неповторяемости. Когда пользователь меняет пароль, ZuluServer сравнивает его с использованными ранее из истории паролей и запрещает повторное использование.

Вы можете настроить, какое количество паролей следует хранить в истории, или отключить историю паролей.

Чтобы задать количество хранимых в истории паролей, задайте необходимое значение для параметра *PasswordHistory*. Возможные значения: от 0 до 20.

Для отключения истории паролей задайте 0.

PasswordHistory: 10

5.5. Максимальное количество попыток авторизации

Вы можете задать максимальное количество попыток авторизации с одного рабочего места. Задается положительным числом больше 0. Значение 0 – количество попыток не ограничено (значение по умолчанию).

При превышении заданного числа пользователь будет заблокирован на заданное время; задается пользователем с помощью отдельного параметра LoginAttemptsDelay.

Для задания максимального количества попыток авторизации укажите необходимое значение для параметра LoginAttempts:

```
LoginAttempts: 0
```

Работает во всех режимах безопасности.

5.6. Время блокировки клиента после неудачных попыток авторизации

По умолчанию при превышении максимального количества попыток авторизации пользователь блокируется на 10 минут.

Для задания времени блокировки укажите необходимое значение для параметра *LoginAttemptsDelay*. Значением может быть любое положительное число, указывается в минутах (значение по умолчанию – 10).

LoginAttemptsDelay: 10

Работает во всех режимах безопасности.

5.7. Блокировка системного аккаунта администратора

В целях безопасности и защиты от несанкционированного доступа вы можете заблокировать аккаунт системного администратора **sa**, который используется в ZuluServer по умолчанию.



Предупреждение

Перед блокировкой системного аккаунта создайте пользователей и назначьте им права администратора.

Для включения блокировки укажите для параметра LockRootAccount значение on.

Чтобы отключить блокировку системного аккаунта, укажите значение off. Значение по умолчанию – off.

LockRootAccount: on

Работает во всех режимах безопасности.

5.8. Ведение собственного журнала событий (лога)

По умолчанию ZuluServer использует <u>журнал событий приложений Windows</u> [https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/ relational-databases/performance/view-the-windows-application-log-windows-10?view=sql-server-ver16] для записи

различных событий: ошибок, предупреждений и информационных сообщений. Дополнительно вы можете включить ведение собственного журнала событий, так как он позволяет записывать более подробную и расширенную информацию о действиях на ZuluServer. Подробнее смотрите раздел <u>Глава 18, *Журналирование*</u> событий ZuluServer.

Параметры ведения журнала работы сервера:

LogWrite: <on/off> 0 LogDir: <on/off> 0 LogDays: <количество дней> 0 LogEditActions: <add delete modify> 0 LogDateForEachCommand: <off/on> 0

- Вести протокол работы сервера или нет, задается параметром *LogWrite*. Если параметр не задан, по умолчанию ведение протокола включено.
- Каталог, в котором сохраняются файлы логов, указывается параметром *LogDir* (если каталог не указан, логи сохраняются в одном каталоге с исполняемым файлом программы).
- Количество календарных дней, которое будет храниться на диске файл протокола. По истечении заданного срока файл протокола будет удален. Если параметр не задан, то по умолчанию файлы протокола сервером не удаляются.
- Расширенное протоколирование добавления, редактирования и удаления элементов слоев; для включения этого режима используется параметр LogEditActions, в значении которого через пробел указываются действия, которые требуется протоколировать (add добавление, modify редактирование, delete удаление). По умолчанию расширенное протоколирование не ведется.
- Данный параметр отвечает за указание даты в логе для каждой команды. По умолчанию *off*, дата для каждой команды не указывается.

Даты старта и перезапуска ZuluServer обязательно записываются в лог.

Если режим включен, при совершении одного из заданных действий в логе сохраняется следующая информация (слева направо, сверху вниз): дата и время операции, ір адрес и имя пользователя, название слоя, количество элементов, ід элементов.

Предупреждение

В .log записывается информация (добавления, удаления, изменения) только по графическим элементам.

Для записи в лог дополнительной (отладочной) информации для поиска ошибок служит параметр LogDebug.

24.12.2010 16:55:05 • edit: 192.168.1.103 • sa OCBO: layer: d:\Maps\Primer\Teplo\teplo.b00 • added: 7 • 742 744 752 768 •

- Дата и время операции.
- **2** IP адрес и имя пользователя.
- Название слоя.
- Количество элементов.
- Список ID объектов.

5.9. Ведение журнала веб-служб

Параметры ведения журнала веб-служб:

LogWebRequest: <on/off> ① LogWebResponse: <on/off> ② LogWebBinaryResponse: <on/off> ③

- Отвечает за сохранение в логе HTTP запросов к серверу. По умолчанию off.
- **9** Включает сохранения ответов сервера на HTTP запросы. По умолчанию off.
- Служит для записи бинарных данных (фотографий, файлов и т.п.) в журнал. По умолчанию off.

При включенном режиме в логе сохраняется информация по всем HTTP запросам к серверу в формате: дата, время и параметры соединения, строка begin HTTP, текст запроса, строка end HTTP

5.10. Сообщения сервера в окне монитора

Отображение в окне монитора текущих сообщений сервера может быть включено или отключено в зависимости от параметра *monitor*:

monitor: <on/off>

Если параметр не задан, то по умолчанию вывод сообщений на монитор включен.

5.11. Сжатие данных

Данные, отправляемые с сервера, могут сжиматься методом *Deflate*. Сжатие может быть актуальным, когда необходимо по возможности уменьшить сетевой трафик. Признак сжатия данных задается параметром *PackMethod*:

PackMethod: <deflate/none>

Если параметр не задан, по умолчанию данные не сжимаются.

5.12. Ограничение соединений

На соединения с сервером могут накладываться ограничения по времени бездействия соединения и по количеству соединений с одного IP-адреса.

Время бездействия задается параметром IdleTime:

IdleTime: <число минут>

Если соединение неактивно дольше указанного промежутка времени, то оно завершается. При значении параметра равном 0 (либо не заданном параметре) ограничение не применяется.

Ограничение на количество соединений с одного IP-адреса задается параметром MaxConnPerIp:

```
MaxConnPerIp: <число соединений>
```

Все попытки открыть соединения с конкретного IP-адреса сверх указанного лимита отвергаются с отображением соответствующего уведомления. При значении параметра равном 0 (либо не заданном параметре) ограничение не применяется.

Указать максимальное количество соединений на имя пользователя (логин) можно параметром *MaxConnPerUser*.

MaxConnPerUser: <число соединений>

Данное ограничение относится ко всем пользователям ZuluServer.

👔 Подсказка

Каждому пользователю (логину) возможно указать персональные ограничения (<u>Рисунок 10.7, «Окно</u> Пользователь. Вкладка Соединение»).

5.13. Путь к каталогу тайлов

TilesCacheDir: <путь к каталогу кэша тайлов>

Параметр *TilesCacheDir* используется для указания директории, в которой будет хранится кэш (плитки) при использовании системы ZuluServer в качестве тайлового сервера.

По умолчанию система хранит тайлы (плитки) в подкаталогах директории *C*: *ProgramData**Zulu*, указанной в ZuluGIS как Корневая папка для кэша.

TilesDir: <путь к каталогу "нарезанных" тайлов>

Параметр *TilesDir* указывает каталог для хранения "нарезанных" тайлов (созданных с помощью команды Слой \Tile-сервер\Создать).

По умолчанию используется каталог Tiles в той же папке, где установлен сам сервер (например, $C: \ Program Files (x86) \ Zulu \ 8.0 \ Tiles$).

Подробнее о работе с тайловыми серверами смотрите раздел «Работа с Tile-серверами» руководства пользователя системы Zulu.

5.14. Опрос сетевой лицензии ZuluServer

Если сетевая лицензия **ZuluServer** располагается на сетевом ключе HASP, то требуется указать для параметра *NetHasp* значение **on**. По умолчанию для параметра устанавливается значение **off**, то есть опрос сетевого ключа не выполняется.

NetHasp: <on/off>

5.15. Опрос сетевой лицензии ZuluNetTools

При использовании ZuluNetTools на ZuluServer, например, при самостоятельном использовании <u>онлайн-</u> <u>расчетов</u> [https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/index.html#hydraulic_calculations.html] и выполнении ZWS команд, может потребоваться лицензия на NetTools. По умолчанию ZuluServer ищет локальную лицензию. Если лицензия **ZuluNetTools** располагается на сетевом ключе HASP, то для ее использования на ZuluServer следует установить для параметра *WebNetToolsNetHasp* значение **on**.

По умолчанию для параметра устанавливается значение off, то есть опрос сетевой лицензии не выполняется.

```
WebNetToolsNetHasp: <on/off>
```

5.16. Контроль версии клиента

Возможно ограничение подключений пользователей с устаревшей версией клиента. При подключении клиента к ZuluServer сравнивается версия клиента и сервера. Если версия клиента старше версии сервера на определенное количество дней, указанных в соответствующем параметре, то подключиться клиент не сможет, и появится следующее сообщение: "Версия клиента устарела и не поддерживается данным сервером. Обновите версию."



Рисунок 5.1. Окно Версия клиента устарела

ClientVersionExpired: <дней>

5.17. Отрисовка (перестроение) изображения клиента

По умолчанию отрисовка (перестроение) изображения происходит сразу после каждого добавления (удаления) графического объекта. Иными словами, как только произошли изменения (пользователь добавил или отредактировал объект), изображение перестраивается сразу у всех клиентов. В этом случае параметр *NotifyToRedrawAll* имеет значение **on**.

При большом количестве пользователей (например, 100 человек одновременно редактируют один слой), постоянное перестроение следует отключить, задав параметр **off**. В этом случае изображение у клиента будет обновляться только после его собственных действий (обновление карты, перемещение, масштабирование...).

NotifyToRedrawAll: <on/off>

5.18. Работа через ргоху-сервер

Для доступа службы ZuluServer в интернет через **HTTP** proxy-сервер (например, для обращения к WMS, Tileсерверам) следует указать для параметра *UseProxy* значение **on**. По умолчанию устанавливается значение **off**.

IP адрес proxy-сервера указывается значением ProxyAddress, а номер порта – ProxyPort.

```
UseProxy: <on/off>
ProxyAddress: <IP адрес proxy-сервера>
ProxyPort: <Номер порта proxy-сервера>
ProxyAuth: <login:password>
```

Для подключения с авторизацией, логин и пароль следует указать в параметре *ProxyAuth*, разделяя с помощью двоеточия. По умолчанию, если параметр не задан, подключение к прокси-серверу осуществляется без авторизации.

На данный момент реализована basic авторизация, а логин и пароль не шифруются.

Пример фрагмента файла конфигурации:

```
UseProxy: on
ProxyAddress: 127.0.0.1
ProxyPort: 3128
ProxyAuth: login:password
```

5.19. Кеширование плиток для ZWS

Чтобы ускорить работу клиента с данными по протоколу ZWS, ZuluServer может кешировать отдаваемые плитки (тайлы). Чтобы включить или отключить опцию кеширования плиток, укажите в конфигурационном файле параметр *ZWSCache*:

ZWSCache: <on/off>

5.20. Логирование используемой памяти

Для контроля <u>утечек памяти</u> [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA %D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8] вы можете включить логирование используемой памяти. Для этого в конфигурационном файле следует использовать параметр *LogMemory*.

```
LogMemory: <on/off>
```

При включении у каждой команды в <u>логе</u> будет добавляться в конце информация в виде Mem: 49156096 – используемая память в байтах.

(i) Примечание

Используется только для отладки и диагностики ошибок в работе программного обеспечения. Следует включать только при необходимости!

5.21. Фильтрация опубликованных ZWS слоев

Вы можете использовать фильтр для опубликованных ZWS слоёв. Тогда клиенту в списке опубликованных слоев будут отображаться только те слои, на которые у клиента есть права хотя бы на чтение геометрии. Например, чтобы слои "чужих" филиалов не отображались в списке доступных слоев.

Для включения в конфигурации сервера укажите on для параметра *ZWSLayerListFilter*:

```
ZWSLayerListFilter: on/off
```

5.22. Пространственный фильтр для ZWS слоев

Если вы используете <u>пространственный фильтр</u> для разграничения прав доступа, то для веб-служб необходимо дополнительно включить его использование.

Чтобы включить пространственный фильтр для веб в файле конфигурации, укажите on для параметра ZWSUseRestrictedArea:

ZWSUseRestrictedArea: on/off

5.23. Запуск гидравлических расчетов в ZuluGIS Online

Чтобы на ZuluServer включить возможность проведения <u>расчетов из ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/ zulugisonline/webhelp/index.html#hydraulic_calculations.html] (по умолчанию кнопка запуска расчетов в ZuluGIS Online отсутствует), следует указать параметр **on** для параметра *WebNetTools* :

WebNetTools: on/off

<u>Перезапустите ZuluServer</u> и перезагрузите приложение ZuluGIS Online (кнопка Обновить страницу), после чего в ZuluGIS Online появится дополнительная кнопка запускающая расчеты.

Глава 6. Режим безопасности

В ZuluServer 2021 вы можете задать следующие режимы безопасности:

- Общедоступный.
- Защищенный.
- Режим повышенной безопасности.

6.1. Задание режима безопасности

Режим безопасности задается параметром AccessMode в файле конфигурации ZuluServ.cfg (Глава 5, Файл конфигурации ZuluServer):

#Фрагмент файла ZuluServ.cfg AccessMode: secured

Параметр AccessMode может принимать следующие значения:

Таблица 6.1. Значения AccessMode

Значение	Описание
public	Общедоступный режим сервера.
secured	Защищенный режим сервера.
strict	Режим повышенной безопасности.

Выбрать режим работы сервера можно также в Мастере настройки ZuluServer (Глава 3, Мастер настройки).

(ј) Примечание

Режим повышенной безопасности включается только в конфигурационном файле ZuluServ.cfg.

6.2. Общедоступный режим

В этом режим сервер работает так же, как в предыдущих версиях Zulu 1.0-8.0:

- 1. Пользователям будут недоступны только те операции и ресурсы, доступ к которым запрещён администратором.
- 2. Права доступа к ресурсам определяются по принципу: все, что не запрещено, то разрешено.
- 3. Сервер допускает анонимный доступ к данным.

6.3. Защищенный режим

В этом режиме сервер работает подобно традиционным серверам баз данных:

- 1. Для доступа к данным требуется авторизация.
- 2. Пользователям будут доступны только те возможности, которые разрешены администратором.

6.4. Режим повышенной безопасности

Предупреждение

Режим повышенной безопасности предъявляет следующие требования к используемой операционной системе:

- Windows Server 2012 и выше;
- Только x64 версии: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.

В режиме повышенной безопасности ZuluServer:

1. Информация о пользователях – учетные данные и права доступа – хранится в базе данных ZuluServer.cfdb (в отличии от других режимов, когда используются файлы .zusers и Access.cfg). При включении режима повышенной безопасности база ZuluServer.cfdb создаётся автоматически и импортирует текущую информацию о пользователях.

В ZuluServer.cfdb также хранится такая информация, как признак, время смены пароля и история паролей.

- 2. Хранимые пароли шифруются с помощью алгоритма SHA512.
- 3. Политика сложности пароля: пароль должен быть не менее 8 символов, содержать символы верхнего и нижнего регистра и специальные символы.

Вы можете самостоятельно задать минимальную длину пароля.

- 4. Можно задать срок действия пароля. По умолчанию время действия пароля 180 дней.
- 5. Есть возможность настроить <u>историю хранения паролей</u> вы можете указать, какое количество паролей следует хранить в истории, или отключить хранение истории. Когда пользователь меняет пароль, ZuluServer сравнивает его с использованными ранее паролями из истории и запрещает повторное использование.

Подсказка

Посмотреть сводку по текущему состоянию и настройкам безопасности вы можете на <u>вкладке Обзор</u> в Администраторе ZuluServer.
Глава 7. Организация данных

7.1. Корневой каталог данных сервера

Корневой каталог данных ZuluServer – это папка, где располагаются все опубликованные на сервере данные; это могут быть как слои (карты, проекты), так и <u>описатели</u> (.zl файлы). Внутри каталога расположена папка *WebMaps* – <u>каталог для веб-карт</u>, где хранятся веб-карты для <u>ZuluGIS Mobile</u> [https://www.politerm.com/products/ geo/zulugismobile/] и <u>ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugisonline/].

Поддерживает древовидную систему организации данных – вы можете создавать вложенные папки внутри каталога данных. Это позволяет гибко управлять <u>правами и фильтрами доступа к данным</u>.

Корневой каталог назначается с помощью <u>Мастера настройки</u> или в <u>конфигурационном файле</u> **ZuluServ.cfg** в переменной *RootDir*. В качестве корневого каталога данных сервера может быть указан любой каталог на жестком диске компьютера, где установлен ZuluServer.

По умолчанию корневым каталогом назначается папка Data в папке, где установлен ZuluServer.

Пример фрагмента файла ZuluServ.cfg:

```
# Defines root directory
RootDir: C:\Program Files\Zulu 8.0\Data
```

7.1.1. Каталог для веб-карт

Каталог для веб-карт – это папка на ZuluServer (папка *WebMaps* в корневом каталоге с данными), где сохраняются веб-карты.

Веб-карты – это карты, с которыми работают <u>ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugisonline/] и мобильное приложение <u>ZuluGIS Mobile</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugismobile/]. Хранятся в собственном формате файлов с расширением . zmmap.

Каталог для веб-карт также поддерживает вложенные папки внутри себя, что позволяет гибко управлять доступом. <u>Например</u> [https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/index.html#quickstart_begin.html], вы можете настроить индивидуально каждому пользователю отображение только тех карт, к которым ему разрешен доступ.



Предупреждение

Вам следует заранее создать необходимые папки для сохранения веб-карт на сервере. Создание папок внутри каталога для веб-карт из приложений ZuluGIS Online и ZuluGIS Mobile не поддерживается.

Для применения изменений после создания папок необходимо <u>перезапустить ZuluServer</u>.

7.2. Слои

Слои, с которыми работает сервер, хранятся в том же формате, что и слои локальной версии ZuluGIS. Они могут быть размещены на компьютере сервера в любом месте и не обязательно в области данных сервера. Напрямую слои локальной версии сервер не публикует, и клиентам они не видны.

Для того чтобы слой был опубликован сервером и стал доступен клиентам, в области данных сервера должен быть создан файл описатель этого слоя.

То есть описатель слоя содержит ссылку на реальный слой.

Файл описатель – это текстовый файл с расширением .zl (Zulu Layer). Этот файл должен содержать строку вида:

Path: <пробел> <полное имя слоя>

Например, для векторного слоя:

```
Path: d:\ZuluData\Piter\spbhouse.b00
```

для растрового объекта:

```
Path: d:\ZuluData\Piter\Raster\Plan\2529-01.ZRS
```

для растровой группы:

Path: d:\ZuluData\Piter\Raster\Plan\2529.ZRG

При работе с ZuluGIS и ее объектной моделью файлы с расширением .zl рассматриваются системой как слои, наряду с .b00, .zrs и .zrg.

7.3. Карты

Карта, публикуемая в области данных сервера, является обычной картой в формате Zulu (файлом с расширением ZMP). Для того чтобы слои, входящие в карту, были доступны пользователям сервера, на обычную карту накладывается дополнительное требование: карта должна содержать в качестве ссылок на слои не имена слоев, а имена их описателей.

Карта, содержащая слои с сервера и сохраняемая на сервере с клиентского места, по определению будет сохранятся на сервере с учетом этого требования.

Чтобы создать такую карту в локальном режиме, нужно добавлять в карту слои, заданные описателями. Иными словами, в качестве имен слоев карта должна содержать только файлы с расширением ZL.

Если не все слои карты заданы описателями, то при открытии карты с клиентского места откроются только те слои, которые заданы описателями.

7.4. Проекты

Проект, публикуемый в области данных сервера, является обычным файлом проекта в формате Zulu (файлом с расширением **ZPR**). Для того чтобы все составляющие проект данные (слои, карты и связи между ними) были доступны клиентам, все слои, входящие в проект и в каждую карту, должны быть заданы через описатели.

Проект, изначально создаваемый и редактируемый с клиентского места, по определению будет удовлетворять этим требованиям.

7.5. Утилита публикации данных

Для подготовки локальных данных к работе с сервером можно использовать утилиту публикации данных ZSDataPrepare.exe (Глава 14, Утилита публикации данных (ZSDataPrepare)).

Глава 8. Источники данных (СУБД)

8.1. Введение

Для работы с внешними базами данных ZuluGIS позволяет использовать <u>источники данных</u> [https://politerm.com/ zuludoc/index.html#zb_datasrc.html] – соединения с различными СУБД, используя ADO (OLE DB) и ODBC, или прямого подключения. Соединения ADO задаются в виде строки соединения или файла связи с данными (UDL). Соединения ODBC обычно регистрируются в системе Windows в виде источника данных ODBC DSN. Правда, ODBC позволяет также использовать строку соединения (так называемый DSN-less connection), но в ZuluServer это пока не реализовано. Однако все эти соединения рассчитаны на то, чтобы использоваться на текущем компьютере. Удаленные пользователи не могут использовать эти соединения напрямую. Чтобы пользователи на своих клиентских местах могли использовать соединения ZuluServer с внешними СУБД, например, когда ZuluServer обращается к MS SQL Server, следует создать собственные источники данных в ZuluServer. Таким образом, клиенты будут обращаться к ZuluServer, а он будет непосредственно взаимодействовать с СУБД.



Рисунок 8.1. Схема взаимодействия клиентов ZuluServer и СУБД

Для удобства и единообразия доступа к семантическим данным ZuluGIS (ZuluServer) описывает подключения к различным СУБД в виде собственных *источников данных*. Это могут быть как коммерческие, так и бесплатные клиент-серверные СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL, Линтер и т.д.; файл-серверные СУБД: SQLite и прочие. Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL, эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций. Поддерживаются различные технологии прямого доступа к PostgreSQL, SQLite, SQL Server LocalDB, а также подключения через ADO (OLE DB) и ODBC.

В поставку продуктов ZuluGIS входит бесплатная СУБД Microsoft SQL Server Express LocalDB. Чтобы обеспечить удобный и эффективный доступ к разнообразным источникам семантической информации, особенно при работе с ZuluServer и большим количеством пользователей, можно воспользоваться многопользовательской (клиентсерверной) СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL, Линтер и т.д.) - подключения к таким СУБД в ZuluGIS (ZuluServer) также настраивается в виде *источников данных*.

	Источники данных			×
	Источники данных:			Закрыть
	ADO_SQL_STR			Costath
Истонник взнин и			~	создать
Источник данных			^	Удалить
Название источн	ика:			Изменить
ADO_SQL_STR				
Тип подключени	я:			
Соединение	ADO(OLEDB) ~			
Способ соединения				
ОИспользовать сто	оку соединения			
Provider=SQLOL	EDB. 1;Persist Security		остроить	
Info=True;Initial	Catalog=database;Data		ocrpomon	
		\sim		
О Использовать фа	йл связи с данными (UDL)			
		_	Обзор	
Пользователь				
логин: Zu	1			
пароль:	•			
Использовать	учетные сведения ZuluServ	er		
папка для передачи данн	ых			
C: Logs			Обзор	
	(Ж	Отмена	

Рисунок 8.2. Пример настройки источника данных

При использовании собственных источников данных возможно пользоваться встроенными возможностями выбранного СУБД, такими как расширенный список типов полей таблицы, уникальные свойства полей (например, поля-счётчики, запрет на пустые значения, автоматически заполняемые и вычисляемые поля), операции массового импорта данных в таблицы (BULK INSERT), собственные инструменты администрирования и настройки баз данных, представления, триггеры и другие возможности.

8.2. Типы источников данных

Источник данных	×
Название источника: ADO_SQL_STR]
Тип подключения: Способ са Способ са Способ са Способ са Способ са Способ са Способ са Соединение ADO(OLEDB) Источник ODBC Способ са Псевдоним BDE Локальная папка База данных Microsoft Access База данных SQLite SQL Server LocalDB PostgreSQL	Построить
О Использовать файл связи с данными (UDL)	Обзор
Пользователь	
логин: zu	
пароль:	
Использовать учетные сведения ZuluServer	
Папка для передачи данных	
C: \Logs	Обзор
OK	Отмена

Рисунок 8.3. Типы источников данных

Источники данных могут быть следующих типов:

• Coeдинение ADO (OLE DB)

Источник содержит параметры соединения OLEDB. Это может быть строка соединения или путь к файлу связи с данными UDL.

• Источник ODBC

Источник содержит параметры соединения ODBC. Источник может ссылается на уже имеющийся источник данных ODBC DSN (пользовательский или системный), задаваться в виде строки соединения или содержать путь к файлу связи с данными DSN.

• Псевдоним BDE

В текущей версии не используется, оставлен для поддержки предыдущих версий.

• Локальная папка

В текущей версии не используется, оставлен для поддержки предыдущих версий.

• База данных Microsoft Access

Источник ссылается на базу данных в файле .mdb. Может быть недоступен, если не установлен Microsoft Access Database Engine.

• База данных SQLite

Источник ссылается на базу данных в файле .sqlite

• База данных SQL Server LocalDB

Источник ссылается на базу данных в файле .mdf.

• PostgreSQL

Источник содержит параметры прямого подключения к PostgreSQL.

8.3. Авторизация на СУБД и передача учетных сведений

Для авторизации в системе СУБД могут быть различные ситуации:

- Используются учётные данные, указанные в источнике данных.
 - 1. Логин и пароль указываются в строке подключения в открытом виде (этот способ не рекомендуется).
 - 2. Логин и пароль могут быть прописаны в специальных полях в разделе пользователь, при этом не учитываются параметры, указанные в строке соединения (они могут быть и не указаны); логин и пароль прописываются в источнике данных (файле DataSrc.cfg), пароль будет сохранен в зашифрованном виде (рекомендуемый способ).

Источник	данных	×
1	lазвание источника: ADO_SQL_STR	
T	ип подключения:	
Способ со	единения	_
© M	спользовать строку соединения Provider =SQLOLEDB. 1;Persist Security Info=True;Initial Catalog=database;Data Source =User\SQLEXPRESS19	
04	спользовать файл связи с данными (UDL) Обзор	
Пользоват л	гель огин: zu ароль: ••	
[Папка для	Использовать учетные сведения ZuluServer	
	C:\Logs O63op	
	ОК Отмена	

Рисунок 8.4. Указание учетных сведений в источнике данных (способ 2)

При работе в многопользовательском режиме, используя ZuluServer, пользователи ZuluGIS при обращении к табличным данным будут авторизоваться на СУБД указанными выше способами.

Для СУБД все пользователи в этом случае будут подключаться под одной учетной записью, указанными в настройках источника данных.

• Использовать учётные данные Windows.



Предупреждение

При авторизации с использованием учётных данных Windows ZuluGIS или ZuluServer должны выполняться от имени учётной записи, которая имеет права на доступ к СУБД.

При доменной Windows авторизации пользователей учётные сведения могут использоваться для авторизации на ZuluServer и далее передаваться на сервер СУБД. ZuluServer будет передавать те логин и пароль, которые он получил от присоединившегося к нему пользователя. Эти логин и пароль «перекрывают» учетные сведения, которые могут быть указаны в строке соединения ADO (OLE DB) или псевдониме ODBC. Кроме того, эта опция позволяет избегать указания логина и пароля в строке соединения, в которой они будут присутствовать в незашифрованном виде.

Подробнее смотрите раздел <u>Раздел 8.7, «Передача учетных сведений на СУБД»</u>.

8.4. Файл настроек источников данных DataSrc.cfg

Hacтройки источников данных хранятся в конфигурационном файле DataSrc.cfg в папке, где установлен ZuluServer. В файле DataSrc.cfg содержится информация об источниках данных, настройки СУБД и выполнения запросов с оператором ИЗМЕНИТЬ (CHANGETO).

Подсказка

DataSrc.cfg – текстовый файл в кодировке UTF-8, вы можете открыть его текстовым редактором.

Создание, изменение и удаление источников данных производится в панели Источники данных, которую можно открыть из программы Mohutop ZuluServer, выбрав меню Файл Конфигурация.

Примечание

Настройки источников данных хранятся в конфигурационном файле DataSrc.cfg в папке, где установлен ZuluServer.

конфину	рация	
		Добавить
		Изменить
		Удалить
	OK	Отмена

Рисунок 8.5. Панель Источники данных

Источники данных можно также задать в конфигурационном файле **DataSrc.cfg** (расположен в папке с ZuluServer). Ниже приведен фрагмент этого файла:

#Фрагмент файла DataSrc.cfg

```
# To pass authorization info to DBMS transitively
<u> #Передавать учетные сведения на сервер СУБД</u>
dbms-auth-pass: all
Используемая СУБД по умолчанию
local-dbms: sqlite
#Ограничение запросов на изменение
restrict-changeto: no
#<u>Версия SQL Server LocalDB по умолчанию</u>
localdb: v11
<datasrc>
    name: ODBC SQL system
    type: odbc/dsn
    dsn: ODBC_SQL_con
    <access>
        require: valid-user
    </access>
</datasrc>
<datasrc>
    name: ODBC File DSN SQL
    type: odbc/file
    file: C:\ZuluGIS\file_conn\File_DSN.dsn
    login: zu
    pswd: $zs2$mcmUz8WR7rEOtnfcBDh9G.
    bulk-dir: C:\Logs
</datasrc>
<datasrc>
    name: ODBC_SQL_str
    type: odbc/connstr
    connstr: DSN=ODBC_SQL_con;Trusted_Connection=No;APP=ZuluGIS 2021;WSID=DIMA-E;DATA
    login: zu
```

```
pswd: $zs2$mcmUz8WR7rEOtnfcBDh9G.
</datasrc>
<datasrc>
name: SQLite_all_layers
type: sqlite
path: C:\ZuluGIS\file_conn\all_layers.sqlite
</datasrc>
<datasrc>
<datasrc>
name: Native_PostgreSQL_1
type: postgresql/connstr
connstr: host=localhost;port=5432;dbname=zulu
login: zulu
pswd: $zs2$leaUGwCQUX9rISXYU17CC1
</datasrc>
```

Где:

- Name наименование источника данных, произвольный текст.
- *Туре* тип источника данных, может принимать значения odbc/dsn, odbc/file, ado/udl, ado/connstr, postgresql/ connstr, sqlite, localdb.
- *Connstr* указывается строка соединения, содержание зависит от выбранного типа источника данных и драйвера поставщика данных.
- *Path* указывается путь файлу dsn или файлу базы данных, в зависимости от выбранного типа источника данных.
- Dsn наименование dsn, используемого при построении источника данных.
- Udl указывается путь файлу UDL.
- Login логин, для авторизации на СУБД.
- *Pswd* пароль для авторизации на СУБД, записывается в зашифрованном виде.
- *dbms-auth-pass: on* при авторизации на СУБД будут использоваться учетные сведения пользователя ZuluServer.
- *bulk-dir* указывается специальная папка, позволяющая ускорить операции массового импорта (BULK INSERT).



Предупреждение

В случае если ZuluGIS/ZuluServer и SQL Server установлены на разных компьютерах, папка должна быть доступна по указанному пути с обоих компьютеров.

Используемая учетная запись должна обладать разрешениями, необходимыми для работы с этой папкой на удаленном диске.

 <access> </access> – в секции access записываются сведения о публикации источника данных на ZuluServer и его доступности. Настраивается в <u>администраторе ZuluServer</u> [https://www.politerm.com/zuluserver/ webhelp/index.html#zsa_datasrc.html]. Если секция отсутствует, значит, источник не опубликован или опция require имеет значение nobody (require: nobody).

Возможные значения параметра require:

• require: valid-user-источник опубликован и доступен зарегистрированным пользователям;

- require: anybody источник опубликован и доступен всем пользователям;
- require:users User1 Group1 источник опубликован и доступен перечисленным пользователям или группам пользователей.

8.5. Публикация и доступ к источникам данных

ZuluServer позволяет управлять доступом к источникам данных:

- общий доступ для всех пользователей ZuluServer;
- только зарегистрированные пользователи;
- пользователи и группы из списка позволяет работать с источником только указанным пользователям или группам пользователей.

Источник	данных (СУБД)	×
	Имя: ADO_SQL_STR	
Доступ:	О Нет доступа (не опубликован) О Общий доступ	
	О Зарегистрированные пользователи	
	• Пользователи и группы из списка:	
	Admins	Добавить
	2 pto_otdel	Удалить
	ОК	Отмена

Рисунок 8.6. Публикация и настройка доступа к источнику данных

Публикация источников данных, а также настройка прав доступа к ним осуществляется через программу Администратор ZuluServer (Глава 10, *Администратор ZuluServer*) в разделе Источники данных (СУБД). (Раздел 10.7, «Доступ к источникам данных СУБД»).

8.6. Создание источника данных

В ZuluServer предусмотрена возможность добавления, изменения и удаления источников данных. Эти операции доступны из панели *Источники данных*:

- 1. В программе Монитор ZuluServer выберите меню Файл Конфигурация, на экране появится панель Источники данных.
- 2. Нажмите кнопку Создать.... На экране отобразится окно настроек источника данных.

Источн	ик данных	×
Ð	Название источника: Источник 1	
	Тип подключения:	
Способ	соединения	
۲	Оспользовать строку соединения	
	^	Построить
	~	
C) Использовать файл связи с данными (UDL)	Обзор
Пользов	затель	
	логин:	
	Использовать учетные сведения ZuluServer	
Папка д	ля передачи данных	
		Обзор
	ОК	Отмена

Рисунок 8.7. Создание источника данных

- 3. Укажите параметры источника данных:
 - a. В поле Название источника впишите имя источника данных. Используйте те же правила для названия, что и для имен файлов и папок, т.е. можно использовать символы латиницы и кириллицы, цифры, пробелы, знаки подчеркивания, но нельзя использовать знаки косой черты, двоеточия, знака вопроса и т.п.
 - b. Тип подключения. Происходит прямое указание СУБД или тип источника ADO (OLE DB) и ODBC. По мнению большинства пользователей приоритетным будет использование прямого соединения, далее ADO (OLE DB) и на последнем месте ODBC. <u>Подробнее о типах</u>.
 - с. Способ соединения. Способ соединения может быть задан строкой соединения, сохранен в файле DSN или UDL.

Зависит от типа подключения. Подробные <u>инструкции по созданию источников данных</u> [https://politerm.com/ zuludoc/index.html#zb_datasrc_manage.html] для различных типов подключений смотрите в документации ZuluGIS.

d. Параметры авторизации на СУБД. <u>Настройте параметры авторизации</u>.

Примечание

Если нужно, чтобы соединение с источником данных осуществлялось с предопределенными логином и паролем, впишите их в окошках Логин и Пароль (пароль сохраняется в файле DataSrc.cfg в зашифрованном виде). Эта опция «перекрывает» учетные сведения, которые могут быть указаны в строке соединения или псевдониме. Кроме того, опция позволяет избегать указания логина и пароля в строке соединения OLEDB, в которой они будут присутствовать в незашифрованном виде.

е. Папка для передачи данных. Указывается специальная директория, позволяющая ускорить операции массового импорта (*BULK INSERT*) и массового экспорта.



Предупреждение

В случае если ZuluGIS/ZuluServer и SQL Server установлены на разных компьютерах, папка должна быть доступна по указанному пути с обоих компьютеров.

Используемая учетная запись должна обладать разрешениями, необходимыми для работы с этой папкой на удаленном диске.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить данные.

Далее созданный источник следует опубликовать и настроить к нему доступ.

После создания все настройки источника данных будут доступны в этом же диалоге и в файле настроек источников данных DataSrc.cfg.

8.7. Передача учетных сведений на СУБД

При работе с семантическими данными на СУБД (таким как Microsoft SQL Server, Oracle и т.п.) ZuluServer может передавать те логин и пароль, которые он получил от присоединившегося к нему пользователя.

Подсказка

При доменной Windows авторизации пользователей учётные сведения могут использоваться для авторизации на ZuluServer и далее передаваться на сервер СУБД. Подробнее об Windows авторизации: Раздел 9.1.2, «Авторизация Windows».

В противном случае ZuluServer должен будет передавать общие для всех пользователей учетные сведения (заданные в настройках соединения с СУБД). Эта опция полезна в том случае, когда разграничение прав доступа на семантические данные «отданы на откуп» самому серверу СУБД.

Включить опцию Передавать учётные сведения на сервер СУБД можно:

- указав параметр параметр dbms-auth-pass: all в конфигурационном файле DataSrc.cfg;
- используя <u>Мастер настройки</u> zssetup.exe, перейти на <u>Шаг 2. Параметры учетных сведений</u>, где включить соответствующую опцию.

Чтобы использовать проверку подлинности с SQL Server, необходимо наличие следующих условий:

- Компьютеры клиента и сервера должны быть частью одного домена Windows или доверенных доменов.
- Имя участника-службы (SPN) должно быть зарегистрировано в службе каталогов Active Directory, которая играет роль центра распределения ключей в домене Windows. Имя участника-службы после регистрации сопоставляется учетной записи Windows, запустившей экземпляр службы SQL Server. Если регистрация имени участника-службы не была выполнена или завершилась неудачно, уровень безопасности Windows не может определить учетную запись, связанную с именем участника-службы, и проверка подлинности Kerberos не может быть использована.
- При запуске службы компонента Database Engine она пытается зарегистрировать имя участника-службы (SPN). Если у учетной записи, с которой запускается SQL Server, нет права регистрировать имя участникаслужбы в службах домена Active Directory, вызов завершится ошибкой, и в журнал событий приложений, а также в журнал ошибок SQL Server будет добавлено предупреждение. Для регистрации имени участникаслужбы компонент Database Engine должен выполняться от имени встроенной учетной записи, например,

Local System (не рекомендуется) или NETWORK SERVICE, либо от имени учетной записи, обладающей разрешением на регистрацию имен участников-служб, например, учетной записи администратора домена.

Правильным будет сопоставление, при котором зарегистрированное имя субъекта-службы сопоставляется с учетной записью, с помощью которой запущена служба SQL Server.

8.8. Ограничение запросов на изменение

Возможно запретить выполнение запросов на изменение (CHANGE TO, ИЗМЕНИТЬ) сразу ко всей базе данных. В этом случае пользователь сможет выполнять запросы только по группе выделенных объектов. Запрет устанавливается с помощью параметра *restrict-changeto* в конфигурационном файле источников данных DataSrc.cfg.



Предупреждение

Данная настройка применяется и в однопользовательской ZuluGIS при работе с локальными данными!

Если слой открыт с ZuluServer, то производить данную настройку следует на ZuluServer; если слой открыт локально – производить <u>настройку за своим компьютером</u> [https://www.politerm.com/zuludoc/ index.html#ghangeto_custom.html].

Возможные значения параметра restrict-changeto:

- yes или group ограничивать по группе;
- по не ограничивать (работать как прежде).

По умолчанию параметр имеет значение group.

8.9. Используемая СУБД по умолчанию

Вы можете указать, какую из доступных СУБД использовать по умолчанию.

Можно указать её вручную, но обычно она задается в <u>настройках ZuluGIS</u> [https://politerm.com/zuludoc/ ui_customize_param_zb.html].

local-dbms: sqlite

8.10. Версия используемого SQL Server LocalDB по умолчанию

Вы можете указать вручную, какую версию SQL Server LocalDB использовать по умолчанию.

Аналогично настройке <u>Версия используемого SQL Server LocalDB</u> [https://politerm.com/zuludoc/ ui_customize_param_zb.html] в клиенте ZuluGIS.

localdb: v11

Глава 9. Управление доступом к данным

ZuluServer позволяет регламентировать доступ к данным путем определения круга лиц, кому разрешена работа с теми или иными данными, а также <u>разграничения прав доступа</u> на то, какие операции с этими данными разрешены тому или иному пользователю.

При соединении с ZuluServer возможно <u>использовать учетные сведения Windows</u> для авторизации пользователя, а также передавать учетные сведения для доступа к СУБД. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно <u>ограничить областью</u>, заданной простым или составным полигоном. Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

9.1. Авторизация

Авторизация на ZuluServer подразумевает выяснение, кто именно пытается выполнить операцию на сервере (аутентификация), и наделение этого пользователя полномочиями в соответствии с правами доступа (<u>Раздел 9.1.3</u>, <u>«Права доступа»</u>).

В ZuluServer реализованы два способа аутентификации:

- 1. Обычный путем ввода пользователем «имени пользователя» (или «логин») и пароля.
- 2. Используя учетные сведения Windows (Раздел 9.1.2, «Авторизация Windows»).

Те пользователи, которые обращаются к ZuluServer с предоставлением своих учетных сведений, называются «зарегистрированными». Остальные пользователи, обращающиеся к серверу ZuluServer и не предоставляющие учетные сведения, считаются «анонимными». Сервер ZuluServer позволяет регламентировать доступ к данным как для зарегистрированных пользователей, так и для анонимных. Например, какие-то данные могут быть доступны только для определенного круга пользователей, а какие-то могут быть доступны любому подключившемуся к серверу пользователю, но с ними можно выполнять только ограниченное множество операция (допустим, только чтение, нельзя редактировать).

9.1.1. Список пользователей

В зависимости от режима безопасности информация о зарегистрированных пользователях хранится:

- в текстовом файле .zsusers;
- базе данных ZuluServer.cfdb (только в <u>режиме повышенной безопасности</u>, в отличии от других режимов, когда используются файлы .zusers и Access.cfg). При включении режима повышенной безопасности база ZuluServer.cfdb создаётся автоматически и импортирует текущую информацию о пользователях.

Путь к файлу .zsusers, а также другое имя файла можно задать в файле конфигурации сервера:

```
#Фрагмент файла ZuluServ.cfg
UserFile .\.zsusers
```

Каждая строка файла .zsusers содержит имя пользователя (логин) и пароль, разделенные двоеточием, как в примере ниже:

```
douser:$zs1$xEHtCYqrvAImzTO/0W/tz7W8ccPZAEEOkRipun3TJw.
ivanov:1234567
```

Пароль, независимо для разных пользователей, может задавать как в зашифрованном виде, так и в простой незашифрованной форме. В примере выше пароль для пользователя douser зашифрован, а для пользователя ivanov,

его пароль «1234567» – нет. Шифрованный способ хранения пароля безопасней, однако, если пользователь забыл свой пароль, восстановить его невозможно.

Учётные записи пользователей использующие учетные сведения Windows указываются в следующем виде:

```
OfficeWork\Ivanov:$winnt$
PolitermLocal\Roman:$winnt$
```

Редактировать файл пользователей можно любым текстовым редактором или с помощью утилиты Администратор ZuluServer Глава 10, *Администратор ZuluServer*.

В случае, если список зарегистрированных пользователей редактируется с помощью утилиты Администратор ZuluServer, способ, которым сохраняются пароли, определяется в файле конфигурации сервера ZuluServ.cfg:

#Фрагмент файла ZuluServ.cfg PasswordEncrypt: sha512

Параметр PasswordEncrypt может принимать следующие значения:

Taosinga 2010 Dosmowindie sna tennik napamer på i assivoraliner pp
--

Значение	Описание
none	Пароли не шифруются.
gost	Пароли шифруются с помощью алгоритма ГОСТ Р34.11-94.
sha512	Пароли шифруются с помощью алгоритма SHA512.
	Работает только в режиме повышенной безопасности.

9.1.2. Авторизация Windows

Помимо ведения собственного списка пользователей, ZuluServer поддерживает авторизацию пользователей с использованием учетных сведений Windows. Сервер не запрашивает у пользователя логин и пароль, а использует учетные сведения, указываемые при входе в Windows. Поддерживается авторизация пользователей из разных доменов. Возможно передавать учётные сведения на сервер СУБД.

Предупреждение

Компьютер с ZuluServer должны быть частью домена Windows или доверенных доменов.

Для авторизации с использованием учётных сведений Windows следует Включить проверку подлинности Windows:

• используя <u>Мастер настройки</u> zssetup.exe, перейти на <u>Шаг 2. Параметры учетных сведений</u>, где включить соответствующую опцию

ИЛИ

• указать параметр WinAuth: оп в конфигурационном файле ZuluServ.cfg.

Авторизация windows для веб-клиентов

Поддерживается авторизация с использованием учётных сведений Windows для веб-клиентов, обращающихся к серверу по HTTP протоколу, например, ZuluGIS Online.

Чтобы включить авторизацию windows для HTTP запросов, следует указать параметра *HttpWinAuth:* оп в конфигурационном файле ZuluServ.cfg.

Палинистратор ZuluServer 2021				_		×
Файл Справка						
🛱 Серверы геоданных	🤉 Пользова	тели				
i∎ 🗄 zulugis.ru					1	
🖶 🐻 localhost (10.0.0.7874)			Х Добавить	Изменить	Удалі	ить
🗄 🛅 Данные	Пользователь	Полное имя	Описание	Роли	Группы	
	A IvanovRA	Иванов Роман Андреевич	ведущий специалист		PTO	
	R partner_gk	Партнёр госкорпорация	Только просмотр	view	Kontrager	nts
Группы 🗟	roman		Администратор ZuluGIS	sysadmin	Admins	
И Роли	SergeevAP	Сергеев Александр Петрович	Диспетчер	map editors	Aumins	
Активные соединения	SidorovAV		H			
⊞…⊑⊜ Наш сервер	R ZodinVS	Зодин Виктор Сергеевич	Инженер ОВК		PTO	
Готов						

Рисунок 9.1. Список пользователей ZuluServer

9.1.3. Права доступа

Полномочия пользователя ZuluServer определяются набором «прав доступа» указанного пользователя к выбранному им ресурсу. Право доступа – это разрешение или, наоборот, запрещение выполнение определенной операции на сервере. Часть прав доступа могут быть присвоены пользователю независимо от того, к каким ресурсам он обращается, а другая часть определяется ресурсом, к которому пользователь обратился. Например, можно задать, чтобы какой-либо пользователь мог только просматривать данные с сервера, то есть права доступа определяются именем пользователя. Можно указать, что данный ресурс (допустим, слой) имеет право редактироваться определённым пользователем, а остальным нельзя, в этом случае права доступа определяются ресурсом. Возможно ограничить групповое изменения атрибутов (данных) и геометрии, а также установить ограничение пространственным фильтром, состоящим из одного или нескольких полигональных объектов, хранящихся в одном из слоев на сервере

Права доступа для пользователей задаются в отдельно файле конфигурации Access.cfg. Имя этого файла и путь можно изменить в основном файле конфигурации сервера:

```
#Фрагмент файла ZuluServ.cfg
AccessConf .\Access.cfg
```

Файл Access.cfg содержит информацию о пользователях (помимо файла пользователей .zsusers), «ролях» и «группах». Настройка прав доступа может производиться путем редактирования файла Access.cfg вручную или с помощью утилиты <u>Admunuctpatop ZuluServer</u>.

В следующей таблице перечислены возможные права доступа:

Права доступа		Предоставляемые возможности	
Общие			
all	Все операции	Разрешить все операции.	
read	Чтение	Возможность читать (просматривать) данные.	
write	Запись	Возможность записывать (создавать, редактировать, удалять) данные.	
Сервер			

Таблица 9.2. Права доступа

Права доступа		Предоставляемые возможности
server-config	Управление сервером	Возможность удаленно изменять конфигурацию сервера.
server-login	Управление пользователями	Возможность удаленно управлять правами пользователей.
	Па	пки
folder-create	Создание	Возможность создавать новые папки на сервере геоданных.
folder-delete	Удаление	Возможность удалять папки на сервере геоданных.
	Сл	юй
layer-read	Чтение	Возможность читать (просматривать) все данные слоя.
layer-read-geom	Геометрия	Возможность читать (просматривать) графические данные слоя.
layer-read-attr	Атрибуты	Возможность читать (просматривать) семантические данные слоя.
layer-enum-elem	Перечисление	Возможность программно получать выборки элементов слоя (экспорт, копирование графических данных, построение пьезометрических графиков).
layer-create	Создание	Возможность создавать новые слои.
layer-delete	Удаление	Возможность удалять слои.
layer-alter (layer-write)	Изменение	Возможность редактировать данные слоя.
layer-alter-attr	Атрибуты	Возможность изменять семантические данные слоя.
layer-alter-attr-single	Атрибуты: Одиночное	Возможность изменения атрибутов только для одиночных объектов.
layer-alter-attr-group	Атрибуты: Групповое	Возможность группового изменения атрибутов объектов.
layer-alter-mode	Режимы	Возможность менять режим элементов.
layer-alter-geom	Геометрия	Возможность изменять геометрию элементов слоя.
layer-alter-geom-single	Геометрия: одиночное	Возможность изменения геометрии только для одиночных объектов.
layer-alter-geom-group	Геометрия: групповое	Возможность группового изменения геометрии объектов.
layer-alter-struct	Структура	Возможность редактировать структуру слоя.
layer-alter-proj	Проекция	Возможность изменять проекция слоя (систему хранения слоя).
layer-create-elem	Добавление элементов	Возможность добавлять элементы в слой.
layer-delete-elem	Удаление элементов	Возможность удалять элементы слоя.
layer-delete-elem-single	Удаление элементов: одиночное	Возможность удаления одиночного объекта.
layer-delete-elem-group	Удаление элементов: групповое	Возможность удаления группы объектов.
	Над	писи
label-read	Чтение	Возможность чтения (просмотра) шаблонов надписей.
label-create	Создание	Возможность создавать и пересоздавать шаблоны надписей.

Права доступа		Предоставляемые возможности		
label-delete	Удаление	Возможность удалять шаблоны надписей.		
label-alter	Изменение	Возможность перемещать надписи на карте в режиме Редактор.		
	Te	емы		
theme-read	Чтение	Возможность чтения (просмотра) тематических раскрасок. Если прав на чтение нет, то пользователь не сможет включить и увидеть тематические раскраски.		
theme-create	Создание	Возможность создавать новые тематические раскраски.		
theme-delete	Удаление	Возможность удалять тематические раскраски.		
theme-alter	Изменение	 Под изменением раскраски имеется в виду не изменение тематического фильтра, а обновление раскраски – возможность изменять и обновлять существующие тематических раскрасок. Если прав на изменение нет, то пользователь не сможет обновить тематическую раскраску (и не сможет включить или отключить автообновление раскраски). Если прав на изменение нет, но в раскраске включено Автообновление, то раскраска будет автоматически обновляться (но ручное обновление пользователю будет недоступно). 		
Карты				
map-read	Чтение	Возможность открывать карты.		
map-create	Создание	Возможность создавать новые карты.		
map-delete	Удаление	Возможность удалять карты.		
map-alter	Изменение	Возможность изменять карты.		
	Про	ЭСКТЫ		
project-read	Чтение	Возможность открывать проекты.		
project-create	Создание	Возможность создавать новые проекты.		
project-delete	Удаление	Возможность удалять проекты.		
project-alter	Изменение	Возможность изменять проекты.		

В дальнейшем в файле конфигурации Access.cfg и в других файлах при указание конкретных прав доступа используется следующий синтаксис:

#операции, которые разрешаются allow: layer-read layer-alter #операции, которые запрещаются deny: layer-create-elem layer-delete-elem

9.1.4. Роли

«Роль» – это совокупность прав доступа, объединенных в одну смысловую единицу. Например, роль «редактор» подразумевает возможность пользователем редактировать данные, создавать и удалять слои; роль «технолог» может давать пользователю возможность просматривать слои, менять режимы (состояния) элементов слоя, вносить изменения в семантические данные, использовать слои для технологических расчетов, но не дает ему возможность редактировать геометрию, создавать и удалять слои или менять их структуру.

ZuluServer позволяет администратору определять произвольное число ролей. В файле конфигурации Access.cfg роль задается следующим образом:

```
#Фрагмент файла Access.cfg
<role data-editor>
description: Редактор данных
allow: layer-alter layer-create layer-delete
</role>
```

9.1.5. Роли пользователя

Права пользователя задаются в файле Access.cfg путем назначения этому пользователю определенных ролей, как показано на примере ниже:

```
#Фрагмент файла Access.cfg
<user ivanov>
role: data-editor
</user>
```

Здесь пользователю с логином ivanov присваивается роль data-editor, которая дает ему право редактировать слои, а также создавать их и удалять (см. пример роли data-editor в предыдущем разделе).

Пользователю можно присваивать несколько ролей. В этом случае они должны быть перечислены через пробел после ключевого слова **role**.

9.1.6. Группы пользователей

Для удобства управления большим числом пользователей в ZuluServer есть возможность объединять пользователей в «группы пользователей». Например, если нужно изменить права доступа всем пользователям, чье подразделение отвечает за ввод данных, то вместо того, чтобы вносить изменения для каждого такого пользователя, можно изменить права доступа той группы, куда эти пользователи входят, чтобы результат отразился на всех них.

Группа пользователей – это список пользователей, наделенных в рамках этой группы одинаковыми правами доступа. Один и тот же пользователь может входить в несколько групп, наследуя в совокупности права доступа от каждой из них.

Описание группы в файле Access.cfg выглядит следующим образом:

```
#Фрагмент файла Access.cfg
<group Geo-Editors>
full-name: Редакторы
description: Te, кто занимаются вводом данных
role: data-editor
users: ivanov petrov sidorov
</group>
<group OurUsers>
role: view
group: POLITERMLOCAL\Пользователи%20ZuluServer
users: POLITERMLOCAL\Anatoly1 Petrov Elena
description: Пользователи организации
</group>
```

9.2. Резервирование соединений (Права на соединение)

Резервировать соединения следует для пользователей, которым нужен гарантированный доступ к серверу в любой момент. Права на соединение с ZuluServer разделены на 2 категории: нормальные (в таком режиме раньше работали все пользователи, данный режим назначается по умолчанию) и исключительные.

ользователь				2	× Пользователь				>
Пользователь	Соединение	Группы	Дополнительно		Пользователь	Соединение	Группы	Дополнительно	
	ользователь: vanovRA	Windows		Поиск	Максии	Права на мальное число ре время безде	соединени соединени йствия, ми	ие: Нормальные м ий: ин:	Y
Пароль: Подтвердит пароль: Роли:	лыторизация Te sysadmin map_editors	Zuluserver							
	_ view								

Рисунок 9.2. Права пользователя на соединение

Если в какой-то момент число соединений оказывается недостаточным для желающих зайти на сервер, клиент получает сообщение о том, что все соединения заняты. При этом могут не подключиться те, кому важно иметь беспрепятственный доступ к данным ZuluServer в любой момент (руководители, сотрудники диспетчерской службы, пользователи, занимающиеся вводом данных и инженерными расчетами)

(i)

Примечание

Кроме резервирования вы можете установить <u>лимит на количество HTTP-запросов</u> в сутки персонально любому пользователю ZuluServer. Это можно сделать в Администраторе ZuluServer при <u>создании</u> <u>пользователя</u> или его настройке.

Рассмотрим небольшой пример: ZuluServer на 20 подключений.





редупреждение

Если количество пользователей с исключительными правами равно или превышает максимальное количество доступных подключений, то ни один пользователь с обычными правами подключиться к ZuluServer не сможет.

9.3. Права доступа к ресурсам

Кроме назначенных прав доступа пользователям или группам пользователей, существует возможность регулирования доступа к конкретным ресурсам сервера (слоям, картам и т.д.). Для этого права доступа назначаются папкам, находящимся в области данных сервера, где располагаются эти ресурсы, начиная с корневой. Права доступа, назначенные папке, автоматически применяются ко всем ресурсам, находящимся в этой папке, а также ресурсам, находящимся в подпапках, если для них отдельно не указаны иные права доступа.

Для каждой папки можно определить, кто имеет право работать с данными этой папки, а также задать правила, по которым пользователям, имеющим доступ к этим данным, назначались бы определенные права доступа к ним.

Например, часть данных можно определить для публичного просмотра, часть – только для некоторых служб или подразделений, при этом редактирование этих данных разрешить только определенным лицам.

Для того чтобы назначить права доступа папке, необходимо наличие в этой папке файл правил доступа **.zsaccess**. Имя файла правил доступа можно задать иным в файле конфигурации **ZuluServ.cfg**:

```
#Фрагмент файла ZuluServ.cfg
RuleFile .zsaccess
```

Файл .zsaccess имеет текстовый формат файла конфигурации, который содержит данные о том, кто имеет доступ к этой папке, и набор правил доступа, сообщающих, кто какие права имеет при доступе к данным в этой папке.

Оператор require определяет, кто имеет доступ к данным. Он может принимать следующие значения:

Таблица	9.3.	Значения	require
---------	------	----------	---------

Значение	Описание
valid-user	Доступ имеют зарегистрированные пользователи
user user1 user2 userN	Доступ имеют указанные пользователи
group group1 group2 groupN	Доступ имеют указанные пользователи

Файл может содержать несколько строк с операторами **require user** и **require group**, чтобы указать все группы и отдельных пользователей, кому разрешается доступ к данным. Если оператор require отсутствует в файле правил, это означает, что к данным в этой папке имеют доступ все пользователи, включая анонимных.

Для задания правил доступа файл .zsaccess может содержать одну или несколько секций permit. В секции permit с помощью параметров user и group указывается, на кого распространяется данное правило, а далее параметрами allow и deny задаются операции, которые разрешаются или запрещаются. Если секция permit не содержит параметров user или group, указанное правило распространяется на любого пользователя, обратившегося к данным.

При определении, какие права доступа к ресурсу имеет пользователь, сначала выясняется, имеет ли пользователь в принципе доступ к этой папке (onepatop require), а дальше применяются правила доступа в том порядке, в каком они описаны в файле .zsaccess. В результате выясняется, какие операции доступны пользователю для данного ресурса, а какие нет. Если запрашиваемая операция не разрешена, то пользователь получит отказ с сообщением «Не хватает прав доступа».

В примере, приведенном выше, доступ к папке имеют только зарегистрированные пользователи. Далее, только пользователи из группы Geo-Editors имеют право редактировать данные, остальные не имеют право как бы то ни было изменять данные.

9.4. Пространственное ограничение доступа к ресурсам

Дополнительно права доступа к данным сервера можно ограничить пространственным фильтром, состоящим из одного или нескольких полигональных объектов, хранящихся в одном из слоев на сервере. В этом случае при наличии прочих прав пользователь имеет доступ только к тем графическим объектам, которые удовлетворяют условию пространственного фильтра.

0

Предупреждение

Для ZuluGIS Online и ZuluGIS Mobile (а также всех zws слоев) необходимо дополнительно <u>включить</u> использование пространственного фильтра в настройках ZuluServer.



Рисунок 9.4. Пример пространственного фильтра

Информация о пространственных ограничениях доступа к данным той или иной папки, содержится в секциях **restricted-area** файла **.zsaccess**, расположенного в этой же папке. При этом ограничения распространяются на все данные этой папки.

В секции restricted-area параметрами user и group указывается, на кого распространяется пространственное ограничение. Параметры user и group могут встречаться в каждой секции restricted-area многократно.

Если секция **restricted-area** не содержит параметров **user** или **group**, то указанное пространственное ограничение относится к любому пользователю, обратившемуся к данным.

Параметр criterium задает условие пересечения с полигональным объектом и может принимать следующие значения:

Значение	Описание
full-inside	объект полностью расположен внутри полигона
full-or-part-inside	объект полностью или частично расположен внутри полигона
full-outside	объект полностью расположен вне полигона
full-or-part-outside	объект полностью или частично расположен вне полигона

Таблица 9.4. Значения criterium

Если критерий не указан, по умолчанию принимается full-inside.

Секция region, входящая в секцию restricted-area, описывает местонахождение полигонов для фильтра.

Параметр layer секции region содержит полный или относительный (относительно данной папки) путь к слою, в котором находятся полигональные объекты.

Параметр id секции region содержит список ключей ID (разделенных пробелами) полигональных объектов из указанного слоя. Параметр id может встречаться в каждой секции region многократно.

Каждая секция restricted-area может содержать несколько секций region.

Пользователь или группа могут входить в несколько секций **restricted-area**. В этом случае полигоны, составляющие область ограничения для данного пользователя, объединяются, а критерием пересечения с объединенной областью будет критерий из последней секции **restricted-area**, относящейся к данному пользователю.

Предупреждение

Оставить область видимой для пользователя, но при этом просто ограничить редактирование, можно с помощью параметра **allow draw**, добавленного в секцию **restricted-area**.

```
# Фрагмент файла .zsaccess
<restricted-area>
    user ivanov
    <region>
        layer .. \regions \district1.zl
        id 3 7
    </region>
    <region>
        layer .. \regions \district2.zl
        id 1
    </region>
    criterium full-inside
    allow draw
</restricted-area>
<restricted-area>
    user ivanov sidorov
    user petrov
    <region>
        layer .. \regions \district1.zl
        id 10
    </region>
    criterium full-inside
</restricted-area>
<restricted-area>
    group restricted
    <region>
        layer .. \regions \district2.zl
        id 5 7
        id 6
    </region>
    criterium full-outside
</restricted-area>
```

Глава 10. Администратор ZuluServer

Программа *Администратор ZuluServer* предназначена для локальной и удаленной настройки безопасности и разграничения прав доступа к серверу ZuluServer.

Доступ к настройке сервера имеет пользователь, имеющий права администрирования сервера. Такие права имеет предопределенный пользователь – «системный администратор» (логин **sa**, по умолчанию без пароля). В целях безопасности вы можете <u>отключить учетную запись администратора sa</u>.

Программа администрирования сервера выполнена в виде «проводника». Слева расположено дерево объектов. При выделении нужного объекта в дереве объектов справа отображается страница свойств, касающихся выделенного объекта.

😨 Администратор ZuluServer 2021		_		×
Файл Справка				
📇 Серверы геоданных	To MyServer			
⊞ि zulugis.ru ⊟ि MyServer (10.0.0.8375d)	Соединиться Отсоединиться	Сохранить	Отме	нить
— 🛅 Обзор 🛛 😽	— Имя соединения:			
і́ш. — Данные				
О Поризоратори				
	Параметры соединения:			
По Роди	адрес: 127.0.0.1			
Активные соединения	порт: 6473			
	Пользователь:			
	○ Учетные сведения Windows			
	• Использовать следующие логин и пароль:			
	логин: Sa			
	пароль:			
Готов				
				-

Рисунок 10.1. Окно Администратора ZuluServer

10.1. Соединение с ZuluServer

Соединение с сервером ZuluServer осуществляется с помощью заранее созданных и настроенных «соединений с сервером». Эти соединения перечислены в папке Серверы геоданных. В качестве исходных данных для соединения задаются IP-адрес, доменное имя или имя компьютера в локальной сети, где установлен сервер, порт, а также логин и пароль, под которыми пользователь будет авторизоваться на сервере. Кроме того, соединение снабжается произвольным именем, под которым оно будет указываться в списке доступных. Заданные соединения с серверами ZuluServer становятся доступны одновременно в программах удаленной настройки ZuluServer и ZuluGIS.

10.1.1. Создание соединения с сервером

Для того чтобы создать новое соединение с сервером ZuluServer, выделите в дереве объектов папку Серверы геоданных и на страничке свойств справа нажмите кнопку Добавить. Далее, в появившейся странице свойств нового соединения:

🐻 localho	st	
Соединит	ъся Отсоединиться	Сохранить Отменить
	Имя соединения: localhost	
Параметры с	рединения:	
адрес:	localhost	
порт:	6473	
Пользовател	b:	
🔾 Учетн	ые сведения Windows	
• Испол	ьзовать следующие логин и пароль:	
	логин: sa	

Рисунок 10.2. Окно создания соединения

- В поле Имя соединения укажите произвольное имя нового соединения.
- В поле Адрес впишите IP-адрес или доменное имя компьютера, где установлен ZuluServer.
- В поле Порт укажите порт соединения (по умолчанию 6473).
- В полях Логин и Пароль укажите имя пользователя и пароль, которые будут использоваться при соединении с сервером.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы зафиксировать изменения.

Созданное соединение с сервером ZuluServer станет доступно не только в программе администрирования сервера, но и в ZuluGIS.

10.1.2. Изменение параметров соединения с сервером

Для того чтобы изменить параметры соединения с сервером из числа созданных ранее, выберите в дереве объектов соединение и в панели свойств этого соединения внесите нужные изменения, после чего нажмите кнопку Сохранить.

Если соединение с предыдущими настройками уже было установлено, то для того, чтобы соединиться с сервером, используя новые параметры, нажмите кнопку Отсоединиться, а затем кнопку Соединиться.

10.1.3. Удаление соединения с сервером

Чтобы удалить соединение с сервером, щелкните правой клавишей мыши в дереве объектов по соответствующему соединению и выберите в появившемся меню пункт Удалить. Или же откройте страницу Серверы геоданных, выделите в списке соединений нужное и нажмите кнопку Удалить.

10.1.4. Установка соединения с сервером ZuluServer

Для того чтобы установить соединение с сервером ZuluServer, достаточно дважды щелкнуть по соответствующему соединению в дереве объектов или на странице Серверы геоданных дважды щелкнуть по нужному соединению в списке доступных или на странице свойств данного соединения нажать кнопку Соединить.

Соединиться с сервером может только пользователь, имеющий права системного администратора. Такие права по умолчанию имеет предопределенный пользователь – «системный администратор» (логин **sa**, по умолчанию без пароля).

При попытке соединения на экране сразу появится диалог ввода имени пользователя и пароля:

Введите имя пользова Недостаточн Сервер: zult	теля и пароль ю прав доступа. u://localhost:6473.	×
пользователь: пароль:		
	ОК Отмена	

Рисунок 10.3. Окно ввода имени пользователя и пароля

Если в течение минуты правильное имя пользователя и пароль не будут введены, установка соединения будет прекращена.

В один момент времени с сервером может работать только один администратор. Если какой-то пользователь уже работает с сервером в режиме администрирования, вход второго администратора на сервер будет запрещен.

10.1.5. Разрыв соединения с сервером

Для того чтобы разорвать соединение с сервером, щелкните правой клавишей мыши по соответствующему соединению в дереве объектов и выберите пункт меню Отсоединить.

10.2. Обзор текущих настроек сервера

На вкладке **Обзор** Администратора ZuluServer выводится информация о текущих настройках сервера, доступных лицензиях, пользователях и критичных параметрах безопасности.

Для просмотра вкладки <u>подключитесь к ZuluServer</u> и выберите слева в дереве пункт Обзор.

Подсказка

Чтобы посмотреть информацию о текущих активных соединениях и клиентах, перейдите на вкладку Раздел 10.8, «Активные соединения».



Рисунок 10.4. Вкладка Обзор

На вкладке Обзор отображается следующая информация:

Название сервера

- Сервер версия программного обеспечения.
- Адрес IP-адрес (доменное имя), используемое для соединения с ZuluServer.
- Порт номер порта, на котором работает сервер.
- Hasp ID уникальный номер лицензионного ключа HASP [https://www.politerm.com/articles/features/zuluhasp/].
- User limit максимальное количество рабочих мест (пользователей).
- Web services наличие лицензии на веб-службы.
- Queries максимальное количество НТТР-запросов в сутки (зависит от лицензии).

Настройки

- Режим доступа отображается текущий режим (доступа) безопасности ZuluServer.
- Режим повышенной безопасности показывает, включен или отключен режим повышенной безопасности.
- Учетная запись SA показывает, заблокирован ли аккаунт системного администратора sa. Подробнее смотрите раздел 5.7, «Блокировка системного аккаунта администратора».
- Шифрование паролей <u>способ шифрования</u> хранимых паролей.
- Политика сложности паролей показывает, применяется ли политика сложности паролей: минимальная длина, требование содержать символы верхнего и нижнего регистра, а также специальные символы.

- Пользователь может менять пароль.
- Мин. длина пароля <u>минимальная длина пароля</u>.
- Срок действия пароля ограничен (дни) срок действия пароля.
- Хранить историю паролей (кол-во) показывает, включена ли <u>история паролей</u> и какое количество паролей следует хранить.

10.3. Пользователи

Установите соединение с сервером ZuluServer и выберите в дереве объектов у данного соединения папку Пользователи. На странице Пользователи можно добавлять, изменять настройки и удалять пользователей сервера. В правой верхней части окна расположен фильтр для быстрого поиска из списка и кнопки управления пользователями.

Список пользователей представлен в виде таблицы, где отображаются столбцы с логином пользователя, полным именем, описанием, назначенными ролями и принадлежностью к группе. Щелчок по заголовку столбца сортирует данные по убыванию (по возрастанию).

(i)

Подсказка

Красными значками отображаются пользователи с <u>исключительными правами доступа</u>, а синими – с обычными.

Щелчок правой кнопкой мыши в таблице пользователей вызывает контекстное меню с командами:

- Добавить, Изменить, Удалить для редактирования списка.
- Копировать копирует выделенные записи в буфер обмена (CTRL+C).
- Выделить всё выделяет все записи в списке (CTRL+A).
- Сохранить для сохранения выделенные записей в текстовый формат .csv.



Рисунок 10.5. Окно управления пользователями

10.3.1. Добавление нового пользователя

Для того чтобы добавить нового пользователя:

1. В администраторе ZuluServer во вкладке Пользователи нажмите кнопку Добавить (клавиша Ins).

ользователь		2
ользователь	Осединение Группы Дополнительно	
о ^г	Іользователь:	
X	IvanovRA Поиск	
() Авторизация Windows	_
(Авторизация ZuluServer	
Пароль:		
Подтверді пароль:	ите	
Роли:	☐ sysadmin ☐ map_editors ☐ view	_
[нользователь должен сменить пароль Заблокировать пользователя	
	ОК Отмена	9

Рисунок 10.6. Окно добавления пользователя

2. Укажите имя пользователя (логин) и пароль. В незащищенном режиме пароль может быть пустой.

При использовании пароля для его подтверждения введите его повторно в строке ниже.

Примечание

При работе ZuluServer в режиме повышенной безопасности к паролям применяются требования:

- пароль должен быть не менее 8 символов, <u>минимальную длину пароля</u> можно настроить самостоятельно;
- содержать символы разного регистра, цифры и специальные символы.
- 3. Чтобы обязать нового пользователя сменить пароль при первом входе и задать собственный, установите опцию Пользователь должен сменить пароль.



Предупреждение

Данная настройка работает только в <u>режиме повышенной безопасности</u> сервера. В других режимах безопасности она скрыта.

- 4. В разделе Роли отметьте в списке галочками роли, которые должны быть присвоены новому пользователю.
- 5. На вкладке Соединение указываются:
 - Права на соединение. Подробнее смотрите раздел <u>Раздел 9.2, «Резервирование соединений (Права на соединение)»</u>

- Максимальное кол-во соединений на имя пользователя (0 без ограничений). Указывается максимальное количество соединений с ZuluServer для данного пользователя.
- Максимальное время бездействия пользователя (0 без ограничений). Если соединение пользователя с сервером неактивно дольше указанного промежутка времени, то оно завершается (пользователя отключает от ZuluServer).
- Максимальное число HTTP запросов пользователя (0 без ограничений). Максимальное количество <u>HTTP-</u> запросов [6] в сутки для данного пользователя.

Пользователь						×
Пользователь	Соединение	Группы	До	полнительно		
	Права на о	соединени	ie:	Нормальные	~	
Максим	альное число (соединени	ій:			
Максимально	е время бездеі	йствия, ми	1H:			
Максимал	ьное число НТТ	ГР запросо	в:			
				ОК	Отмена	1

Рисунок 10.7. Окно Пользователь. Вкладка Соединение

6. Перейдите на вкладку Группы. Для включения пользователя в группу пользователей нажмите кнопку Добавить и выберите группу из списка.

Пользователь					\times
Пользователь	Соединение	Группы	Дополнительно		
Входит в сост	ав групп:				
				Добавить	
				Удалить	
			ОК	Отмена	Э

Рисунок 10.8. Окно Пользователь. Вкладка Группы

7. На вкладке Дополнительно возможно указать полное имя пользователя и описание. Дополнительная информация будет учитываться при поиске пользователей.

ользователь	Соединение	Группы	Дополнит	ельно	
Полное има	Ив	ан Иванов	ич Иванови	11	
Описание	Ber	иний инж	ин иванови енер	14	
0					

Рисунок 10.9. Окно Пользователь. Вкладка Дополнительно

8. Нажать кнопку ОК для сохранения.

10.3.2. Добавление пользователя домена

Для авторизации с использованием учётных сведений Windows следует Включить проверку подлинности Windows. Включить проверку подлинности можно, используя мастер настройки ZuluServer <u>Pаздел 3.2, «Шаг 2.</u> <u>Параметры учетных сведений»</u> или указав параметр *WinAuth: оп* в конфигурационном файле ZuluServ.cfg. Файл конфигурации ZuluServer.

Для того, чтобы добавить нового пользователя ZuluServer из домена:

1. В администраторе ZuluServer во вкладке Пользователи нажмите кнопку Добавить или в списке пользователей нажать клавишу Ins.

Пользова	атель	×
8	Пользователь: IvanovRA	Поиск
	 Авторизация Windows Авторизация ZuluServer 	
Пароль: Подтвеј пароль:	рдите	
Роли:	☐ sysadmin ☑ map_editors ☐ view	
	ОК	Отмена

Рисунок 10.10. Окно добавления пользователя

- 2. В окне добавления пользователя установите опцию Авторизация Windows.
- 3. Нажмите кнопку Поиск. Откроется стандартное диалоговое окно выбора пользователей (групп пользователей) из домена.

Выбор: "Пользователь"	×
Выберите тип объекта:	
"Пользователь"	Типы объектов
В следующем месте:	
VBOX.politerm.local	Размещение
Введите <u>и</u> мена выбираемых объектов (<u>примеры</u>)	:
	Проверить имена
Дополнительно	ОК Отмена

Рисунок 10.11. Окно выбора пользователя

- 4. Нажмите Размещение..., чтобы указать домен, содержащий импортируемые учетные записи Active Directory. В диалоговом окне Размещение... выберите домен для использования и нажмите кнопку ОК.
- 5. Введите имя пользователя, добавляемого из домена в диалоговом окне Выбор Пользователей.

Кнопка Проверить имена служит для быстрого поиска по частичному имени.

Кнопка Дополнительно... позволяет выполнить поиск пользователей.

Выбор: "Пользователь"
Выберите тип объекта:
"Пользователь" Типы объектов
В следующем месте:
VBOX.politem.local Размещение.
Введите <u>и</u> мена выбираемых объектов (<u>примеры</u>):
Проверить име
Дополнительно ОК Отмена

Рисунок 10.12. Ввод имени пользователя

6. После указания учетных записей пользователей нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Выбор пользователей. Выбранные учетные записи пользователей домена Active Directory добавятся в список пользователей ZuluServer.

🖫 Администратор ZuluServer 2021				_		×
Файл Справка						
🗄 Серверы геоданных	🤶 Пользова					
🗄 📲 zulugis.ru						
🗐 🐻 localhost (10.0.0.7874)	<u>م</u>		🗙 Добавить	Изменить	Удал	ить
🗄 🛅 Данные	Пользователь	Полное имя	Описание	Роли	Группы	
	IvanovRA	Иванов Роман Андреевич	ведущий специалист		РТО	
	A partner_gk	Партнёр госкорпорация	Только просмотр	view	Kontrage	nts
- 🎇 Группы 🖓	Rroman		Администратор ZuluGIS	sysadmin	Admins	
	8 sa			sysadmin	Admins	
🖓 Активные соединения	SergeevAP	Сергеев Александр Петрович	Диспетчер	map_editors		
🗄 📲 Наш сервер	SidorovAV	Za avec Browner Commence	It was OBK			
Готов						

Рисунок 10.13. Список пользователей ZuluServer

10.3.3. Изменение параметров пользователя

Для того чтобы изменить параметры ранее добавленного пользователя, дважды щелкните по имени пользователя в списке или выделите в списке нужного пользователя и нажмите кнопку Изменить.

В панели данных о пользователе можно изменить пароль и роли, присвоенные ему. Чтобы изменить имя пользователя (логин), следует удалить пользователя и добавить его заново.

10.3.4. Блокировка пользователя

В целях безопасности и защиты от несанкционированного доступа администратор ZuluServer можете заблокировать аккаунт указанного пользователя. При попытке авторизации заблокированного пользователя будет выдаваться сообщение: Пользователь заблокирован – обратитесь к администратору ZuluServer.

Чтобы заблокировать пользователя:

- 1. В <u>администраторе ZuluServer</u> на вкладке Пользователи дважды щелкните по имени пользователя в списке или выделите пользователя и нажмите кнопку Изменить.
- 2. Установите опцию Заблокировать пользователя и нажмите ОК.

В списке пользователей заблокированный будет отображаться иконкой 🍋.

	-	-	-		
IB30Bd1E/IB	Соединение	Группы	Дополни	тельно	
	льзователь:				
	anovRA				Поиск
۲	Авторизация	Nindows			
0	Авторизация 2	ZuluServer			
Пароль:					
Подтвердит	e				
пароль:					
Роли:	sysadmin				
] map_editors				
	Пользователь	должен с	менить па	ароль	
	Заблокироват	ь пользов	ателя		

Рисунок 10.14. Блокировка пользователя

Кроме ручной блокировки аккаунта пользователя, он может быть заблокирован автоматически из-за превышения попыток неудачной авторизации. Подробнее смотрите раздел <u>5.6</u>, <u>«Время блокировки клиента после</u> <u>неудачных попыток авторизации»</u>.

10.3.5. Удаление пользователя

Для того чтобы удалить пользователя, выделите его в списке пользователей и нажмите кнопку Удалить или клавишу Del. На вопрос об удалении выбранного пользователя нажмите кнопку Да.

10.4. Группы пользователей

Для удобства управления правами доступа большого числа пользователей сервер может оперировать «группами пользователей» – списками пользователей, наделенных одинаковыми правами доступа. Один и тот же пользователь может входить в несколько групп, наследуя в совокупности права доступа от каждой из них. В группу пользователей ZuluServer можно добавить группу пользователей из Active Directory. В этом случае не потребуется создавать отдельных пользователей ZuluServer. Поддерживается авторизация пользователей из разных доменов.

Для управления группами пользователей выберите в окне Администратора ZuluServer элемент Группы. Список групп представлен в виде таблицы, которая содержит столбцы с названием, полным именем и кратким описанием. Щелчок по заголовку столбца сортирует данные по убыванию (по возрастанию). В правой верхней части окна расположен фильтр для быстрого поиска из списка и кнопки управления пользователями.

Щелчок правой кнопкой мыши в таблице вызывает контекстное меню с командами:

- Добавить, Изменить, Удалить для редактирования списка.
- Копировать копирует выделенные записи в буфер обмена (CTRL+C).
- Выделить всё выделяет все записи в списке (CTRL+A).
- Сохранить для сохранения выделенные записей в текстовый формат .csv.



Рисунок 10.15. Окно управления группами

10.4.1. Добавление новой группы

Для того чтобы добавить новую группу пользователей, нажмите кнопку Добавить или в списке групп нажмите клавишу Ins.

Группа пользов	ателей	×
Имя:	РТО	
Полное имя: Описание:	ПТО Производственно-технический отдел]
Роли:	☐ sysadmin ☑ map_editors ☐ view	
Пользователи:	ZodinVS	Добавить Удалить
	ОК	Отмена

Рисунок 10.16. Окно создания группы

В появившейся панели Группа пользователей внесите следующие данные:

- Имя группы. Это имя должно содержать только буквы и цифры и не должно содержать пробелы.
- Полное имя группы (необязательно). Это произвольная строка, более полно именующая группу.
- Описание (необязательно). Краткое описание группы пользователей.
- Роли. В разделе Роли отметьте галочками те роли, которые будут наследовать пользователи группы.
• Пользователи. В разделе Пользователи нажмите кнопку Добавить и выберите пользователей, которых хотите включить в состав данной группы.

10.4.2. Добавление группы пользователей домена

Чтобы добавить в группу пользователей ZuluServer группу пользователей домена:

1. Выберите в окне Администратора ZuluServer элемент Группы.



Рисунок 10.17. Окно управления группами

2. Нажмите кнопку Добавить или в списке групп нажмите клавишу Ins.

Группа пользов	ателей	×
Имя:	РТО	
Полное имя: Описание:	ПТО Производственно-технический отдел	
Роли:	☐ sysadmin ☑ map_editors ☐ view	
Пользователи:	A IvanovRA ZodinVS	Добавить Удалить
	ОК	Отмена

Рисунок 10.18. Окно создания группы

- 3. В появившейся панели Группа пользователей внесите Имя группы. Это имя должно содержать только буквы и цифры и не должно содержать пробелы.
- 4. Отметьте галочками в разделе Роли роли, которые будут наследовать пользователи группы.

5. Нажмите кнопку Добавить; откроется окно добавления пользователей

Добавить пользователей		×
		Поиск
P IvanovRA P partner_gk		
sa SergeevAP		
SidorovAV ZodinVS		
	ОК	Отмена

Рисунок 10.19. Окно добавление пользователей в группу

6. Нажмите кнопку Поиск... Откроется стандартное диалоговое окно выбора групп пользователей из домена.

Выбор: "Пользователь", "Учетная запись службы" или "Группа	" ×
Выберите тип объекта:	
"Пользователь", "Учетная запись службы", "Группа" или "Встро	Типы объектов
В следующем месте:	
politem.local	Размещение
Введите имена выбираемых объектов (примеры):	Nº
	Проверить имена
Дополнительно ОК	Отмена

Рисунок 10.20. Окно выбора групп пользователей

- 7. Нажмите Размещение..., чтобы указать домен, содержащий импортируемые учетные записи Active Directory. В диалоговом окне Размещение... выберите домен для использования и нажмите кнопку ОК.
- 8. Введите имя группы пользователей диалоговом окне Выбор Пользователей.

Кнопка Проверить имена служит для быстрого поиска по частичному имени.

Кнопка Дополнительно... позволяет выполнить поиск.

или "Группа"	×
или "Встрог Типы объектов	
Размещение	
Проверить имена	3
ОК Отмена	
v	или "Группа" или "Встро) Типы объектов Размещение Проверить имена ОК Отмена

Рисунок 10.21. Ввод имени 67

- 9. После указания учетных записей нажмите кнопку ОК. Выбранные учетные записи домена добавятся в список пользователей ZuluServer.
- 10.Выбрать из списка пользователей для добавления в группу:

		Поиск
CONTRACTION OF THE REPORT OF T		
OFFICEPOLITERM\vspetrov		
🔁 Petrov		
S POLITERMLOCAL\douser		
POLITERMLOCAL\roman		
🔽 sa		
🖧 POLITERMLOCAL\Пользовате	ли ZuluServer	
	2	

Рисунок 10.22. Добавление группы пользователей

11. Нажать кнопку ОК для сохранения:

Группа пользова	телей	×
🛃 Имя:	РТО	
Полное имя:	ПТО	
Описание:	отдел ПТО	
Роли:	Sysadmin ✓ view	
Пользователи:	APOLITERMLOCAL\Пользователи ZuluSe	<u>Добавить</u> Удалить
	ОК	Отмена

Рисунок 10.23. Добавление группы пользователей

10.4.3. Изменение группы

Для того чтобы внести изменения в ранее созданную группу пользователей, дважды щелкните по нужной группе в списке или выделите ее в списке и нажмите кнопку Изменить.

В панели Группа пользователей можно изменить описательные данные о группе (полное имя, описание). В разделе Роли можно назначить другие роли, присваиваемые членам этой группы.

В разделе Пользователи можно добавлять и удалять пользователей из группы, используя кнопки Добавить и Удалить. При этом изменения состава группы сразу фиксируется на сервере. Для того чтобы остальные изменения были внесены на сервере, нажмите клавишу ОК.

10.4.4. Удаление группы

Для того чтобы удалить группу, выделите ее в списке групп и нажмите кнопку Удалить или клавишу Del. На вопрос об удалении выбранной группы нажмите кнопку Да.

10.5. Управление ролями

«Роль» – это набор прав доступа, разрешающих или запрещающих те или иные операции на сервере ZuluServer. Для управления ролями установите соединение с сервером ZuluServer и выберите в дереве объектов у данного соединения папку Роли.

😨 Администратор ZuluServer 2021				_		×
Файл Справка						
🗄 Серверы геоданных	🔏 Роли					
🖮 🖥 zulugis.ru						
🖻 🐻 localhost			Х Добавить	Изменить	Удал	ИТЬ
🖶 🛅 Данные	Роль	Описание				
- 🔂 Источники данных (СУБД)	🔗 map_editors	Редактирование слоев и данных				
	Rysadmin					
	2 view	Только просмотр				
Роли						
Актидные соединения						
🗄 🗄 Наш сервер						
Готов						

Рисунок 10.24. Окно управления ролями

10.5.1. Добавление роли

Для того чтобы добавить новую роль, нажмите кнопку Добавить или в списке ролей нажмите клавишу Ins.

Роль		×
Имя:	view	
Описание:	Только просмотр	
Права доступа:	Общие Все операции ✓ Чтение Запись Сервер Управление сервером Управление пользователями Папки Создание Удаление Слом ✓ Чтение ✓ Создание Удаление Слом ✓ Чтение	~
	ОК Отме	на

Рисунок 10.25. Панель управления ролями

В появившейся панели Роль внесите следующие данные:

- Имя роли. Имя роли должно содержать только буквы и цифры и не должно содержать пробелы.
- Описание (необязательно). Краткое описание роли.

• Права доступа. В древовидном списке Права доступа отметьте те операции, которые определены для данной роли. Зеленая галочка означает, что данную операцию выполнять разрешено, красный крестик (при повторном щелчке по галочке) означает, что операция запрещена. Подробнее о правах доступа можно узнать в разделе Раздел 9.1.3, «Права доступа».

Для того чтобы изменения были внесены на сервере, нажмите клавишу ОК.

10.5.2. Изменение роли

Для того чтобы изменить данные о роли, дважды щелкните по выбранной роли в списке или выделите ее в списке и нажмите кнопку Изменить. В панели Роль можно изменить краткое описание роли и назначить новые права доступа для выполнения операций на сервере.

Для того чтобы изменения были внесены на сервере, нажмите клавишу ОК.

10.5.3. Удаление роли

Для того чтобы удалить роль, выделите ее в списке ролей и нажмите кнопку Удалить или клавишу Del. На вопрос об удалении выбранной роли нажмите кнопку Да.

10.6. Управление доступом к данным

Для каждой папки области данных сервера, начиная с корневой, можно назначить права доступа к данным (слои, карты и т.д.), располагающимся в этой папке. При этом права доступа будут распространяться и на данные в дочерних папках относительно этой, если для них отдельно не назначены другие права доступа.

Корневая папка области данных на сервере обозначается в Администраторе папкой Данные, располагающейся в дереве объектов как дочерняя от папки соединения с данным сервером. Все вложенные папки области данных сервера будут располагаться как дочерние от папки Данные.

Права доступа делятся на две категории:

- Кому можно работать с данными. <u>Раздел 10.6.1, «Закладка Фильтр доступа»</u>
- Что можно делать с данными. <u>Раздел 10.6.2</u>, «Закладка Правила доступа»

Первая категория определяет пользователей, которые имеют доступ к указанной папке. Пользователям, не удовлетворяющим условиям отбора, автоматически отказывается в доступе.

Вторая категория определяет, какие операции тому или иному пользователю или группе пользователей разрешается или запрещается выполнять.

Выберите нужную папку в дереве объектов для того, чтобы настроить доступ к данным этой папки. Страница свойств будет выглядеть следующим образом:

😨 Администратор ZuluServer 2021 Файд Справка			
🛱 Серверы геоданных	🛅 Данные		
tulugis.ru □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Фильтр доступа Правила доступа Тест	Применить	Отменить
⊕ Данные ⊕ Источи√ки данных (СУБД)	Общий доступ Зарегистрированные пользователи		
	 Пользователи и группы из списка: 		
	Map Editors		Добавить
			у далить
Fotop			

Рисунок 10.26. Окно фильтра доступа

10.6.1. Закладка Фильтр доступа

На закладке Фильтр доступа определяется, кто из пользователей имеет доступ к данным этой папки. Для этого указывается один из следующих вариантов:

Таблица 10.1. Варианты фильтра доступа к папке

Вариант	Описание			
Общий доступ	Доступ разрешен всем пользователям, включая незарегистрированных.			
Зарегистрированные пользователи	Доступ разрешен только зарегистрированным пользователям, т.е. тем, чье имя (логин) внесено в список пользователей сервера.			
Пользователи и группы из списка	Доступ разрешен только указанным пользователям и/или группам пользователей.			

10.6.2. Закладка Правила доступа

На закладке Правила доступа определяется, какие операции разрешены или запрещены тому или иному пользователю, группе пользователям или же всем пользователям.

Правила доступа перечислены в виде списка. Чтобы определить, разрешена или запрещена какая-то конкретная операция для данного пользователя, сначала устанавливается, имеет ли этот пользователь доступ к папке, а затем к набору прав, которые пользователь имеет на основе ролей, ему назначенных.

Правила из указанного списка применяются последовательно одно за другим. Порядок расположения в списке регламентирует последовательность применений правил. Если в верхней группе операция запрещена, а в нижней разрешена, то в результате операция будет запрещена.

С помощью кнопок Вверх и Вниз вы можете изменить порядок применения правил.

Г Данные	
Фильтр доступа Правила доступа Тест Применит	ъ Отменить
разрешить: folder-create folder-delete layer-delete	Добавить
яприменяется к: Kontragents saпретить: write	Изменить
	Удалить
	Вверх
	Вниз

Рисунок 10.27. Окно правил доступа

10.6.2.1. Добавление правила

Для того чтобы добавить правило доступа, нажмите кнопку Добавить. В появившейся панели Правило нужно указать, к кому должно применяться это правило, а также отметить, какие операции разрешает или запрещает данное правило.

Правило	×
Правило растространяется на: О всех пользователей	
пользователей и группы из списка:	
餐РТО	Добавить Удалить
Права доступа:	
Создание Удаление Слои	
Чтение Геометрия Атрибуты Перечисление Создание	
	~
ОК	Отмена

Рисунок 10.28. Панель правил доступа

10.6.2.2. Изменение правила

Для того чтобы изменить правило, дважды щелкните мышью по этому правилу в списке или выделите его и нажмите кнопку Изменить.

10.6.2.3. Удаление правила

Чтобы удалить правило, выберите его в списке и нажмите клавишу Удалить.

10.6.2.4. Изменение порядка правил в списке

Порядок правил в списке можно менять, выбрав определенное правило и перемещая его вперед и назад по списку, нажимая кнопки Вверх и Вниз.

10.6.3. Сохранение изменений

После того как вы внесли необходимые изменения в правила доступа к папке, нажмите кнопку Применить для того, чтобы зафиксировать эти изменения.

Если же необходимо в какой-то момент отказаться от внесенных изменений, то для того, чтобы вернуться к исходным данным, нажмите кнопку Отмена. Страница редактора прав доступа вернется к состоянию, предшествовавшему последнему сохранению изменений.

10.6.4. Тестирование прав доступа

Для того чтобы протестировать, какие права доступа имеет тот или иной пользователь для данной папки, нажмите кнопку Тест....

Тест доступа к папке	×			
Имя пользователя:				
IvanovRA	Поиск			
Права доступа:				
Общие Все операции Чтение Запись Сервер Управление серве Управление польз Папки Создание Удаление Слои Чтение Спои Чтение Спои Перечисление	ром ювателями			
Те	ест Отмена			

Рисунок 10.29. Окно теста доступа

В открывшейся панели Тест доступа к папке наберите имя пользователя и нажмите кнопку Тест, после чего в списке Права доступа заполнится информация о том, какие операции разрешены или запрещены для данной папки.

Тестирование доступа к папке можно проводить далее для прочих пользователей, после чего нажать кнопку Отмена, чтобы закрыть панель.

10.7. Доступ к источникам данных СУБД

Для управления доступом к источникам данных, опубликованных на сервере ZuluServer, выберите слева в списке объектов папку Источники данных (СУБД). Отобразится список доступных источников данных. Более подробно об источниках данных и о том, как их добавить, можно узнать в разделе <u>Глава 8, *Источники данных (СУБД)*</u>

君 Источники данных (СУБД)		
	Свойства	
Источник данных	Статус	
CMicrosoft SQL Server - work		
CODBC company base		
Crade XE	(не опубликован)	
CopostgreSQL develop		

Рисунок 10.30. Окно Источники данных (СУБД)

На странице источников данных выберите источник и нажмите кнопку Свойства или дважды щелкните по этому источнику в списке.

Источник данных (СУБД)					
ę	Имя: Microsoft SQL Server - work				
Доступ:	О Нет доступа (не опубликован)				
	Общий доступ				
	О Зарегистрированные пользователи				
	О Пользователи и группы из списка:				
		Добавить			
		Удалить			
	ОК	Отмена			

Рисунок 10.31. Свойства источника данных (СУБД)

В панели настройки доступа к источнику данных выберите нужный вариант:

- Нет доступа (не опубликован). Источник данных не опубликован он не виден и не доступен никаким пользователям ZuluServer.
- Общий доступ. Источник доступен всем пользователям. Если сервер работает в режиме публичного доступа, то источник доступен анонимным пользователям.
- Зарегистрированные пользователи. Источник виден и доступен только зарегистрированным на этом сервере пользователям.
- Пользователи и группы из списка. Источник виден и доступен только пользователям и группам пользователей, указанным в списке. Используйте кнопки Добавить и Удалить, чтобы редактировать этот список.

10.8. Активные соединения

Для просмотра списка активных подключений выберите в дереве объектов папку Активные соединения. Это окно отображает информацию о текущих активных соединениях клиентов с сервером.

В верхней части окна отображается:

- Пользователей количество подключенных пользователей.
- Слоев количество слоёв, загруженных пользователями.
- Нttp запросов количество НТТР запросов за текущие сутки.

😨 Администратор ZuluServer 2021				
Файл Справка				
📇 Серверы геоданных	🚴 Активные соединения			
🗄 🖫 🖥 zulugis.ru	e- 🖥 zulugis.ru			
🖶 🐻 localhost (10.0.0.7874)	Автоооновление 5 сек Пользователеи: 1 Слоев: 0 Нttp запросов: 114	Обновить	Отключить	
🗈 🛅 Данные	IP адрес Пользователь Время подключения Время бездействия Используется ресурсов Версия клиента	ID соединения	Тип клиента	
- 🔂 Источники данных (СУБД)	№ 127.0.0.1 sa 27.07.2021 12:33:19 00:00:00 0 10.0.7874	1260	Admin	
🗄 📲 Наш сервер 🛛 😽				
	Ошиоки сервера:			
	11.06.2019 14:44:45 # Exception 0xC0000005 in address 5D8910B3 thread 0A8C 11.06.2019 14:45:15 # Exception 0xC0000005 in address 5D8910B3 thread 13E0			
Готов				

Рисунок 10.32. Окно Активные соединения

В таблице выводится:

- **IP** адрес адрес, с которого произведено соединение. Так как с одного адреса может быть несколько соединений, то адреса в списке могут повторяться.
- Пользователь имя пользователя. Так как под одним пользователям могут создаваться разные соединения, то имена пользователей в соединениях могут повторяться.
- Время подключения системное время сервера в момент установления данного соединения.
- Время бездействия время, прошедшее с момента последнего обращения к серверу через данное соединение.
- Используется ресурсов количество используемых соединением ресурсов сервера (слоев, проектов).
- Версия клиента версия ZuluGIS, используемая клиентом для подключения.
- ID соединения.
- Тип соединения.

Обновление списка соединений

Для обновления списка активных соединений следует нажать кнопку Обновить или включить опцию Автообновление и указать период обновления.

Отключение пользователя

Для отключения соединения нужно выделить его в списке активных соединений и нажать кнопку Отключить. Соединение будет разорвано, и произойдет автоматическое обновление списка соединений.

Ошибки сервера

В нижней части окна отображаются сообщения об ошибках при работе ZuluServer.

При появлении ошибок следует обязательно обновить программное обеспечение сервера и клиентов до последней версии.

При повторном возникновении ошибок:

- 1. Включите ведение журнала работы сервера (log). Раздел 3.4, «Шаг 4. Журнал активности сервера»
- 2. Отправьте . 109 файл специалистам технической поддержки.

Глава 11. Соединение с сервером в ZuluGIS

Ocoбенности работы клиента со слоями ZuluServer также указаны в справке по ZuluGIS: <u>https://www.politerm.com/</u> <u>zuludoc/index.html#layer_zuluserver.html</u>.

11.1. Создание соединения

Для создания соединения клиента с сервером в ZuluGIS:

1. Откройте диалог открытия слоя или открытия карты и в диалоге нажмите кнопку Серверы геоданных. В диалоге отобразится виртуальная папка со списком соединений.

Открыть								×
Папка:	🗄 Серверы	геоданных	~	\odot	1 1	Ŵ		
Мои карты Серверы гео	С Добавить/ localhost zulugis.ru Haш серве	удалить соединение						
Рабочий стол								
Документы								
Этот компью			 					
٢	Tura da Marana	V 71.00.0					Открыть	
Сеть	тип файлов:	Карты ZuluGIS (*.zmp)			\sim		Отмена	

Рисунок 11.1. Окно Серверы геоданных

- 2. В папке соединений дважды щелкните по строчке Добавить/удалить соединение.
- 3. В открывшейся панели Источники геоданных нажмите кнопку Добавить.

Источники геоданных	×
Соединения с источниками геоданных:	
	Добавить
🗃 zulugis.ru	
🔚 Наш сервер	Изменить
	Удалить
	Закрыть

Рисунок 11.2. Панель Источники геоданных

4. Теперь в панели Источник данных задайте параметры соединения:

Источник	геоданных * Х
	Название:
Подключе	ние:
адрес:	
порт:	6473
Пользоват	ель:
🔾 Учет	тные сведения Windows
🖲 Испо	ользовать следующие имя и пароль:
логи	ин:
пар	оль:
	ОК Отмена

Рисунок 11.3. Окно Соединения

• В поле Название впишите название источника.

Потом это имя будет появляться в папке списка соединений.

- В поле Адрес укажите адрес сервера. Можно указывать доменное имя (например, zs.zulugis.ru), *ip-адрес* или сетевое имя компьютера.
- В поле Порт указывается номер порта, на котором работает сервер (по умолчанию 6473).
- В разделе Пользователь укажите способ авторизации на сервере: используя учетные сведения Windows или используя логин и пароль.

Во втором случае сами логин и пароль задавать не обязательно – Zulu запросит их в момент соединения.

5. Нажмите ОК и в панели Источники данных нажмите Закрыть.

11.2. Загрузка слоев с сервера

Для открытия в окне Zulu слоя, размещенного на сервере:

- 1. Откройте диалог выбора слоя (меню Карта > Добавить слой) и в диалоге нажмите кнопку Серверы геоданных.
- 2. В появившемся списке серверных соединений выберите нужное соединение. В диалоге отобразится содержимое корневого каталога области данных сервера.
- 3. Выберите требуемый слой.

11.3. Загрузка карты с сервера

Для открытия в окне Zulu карты, размещенной на сервере:

- 1. Вызовите диалог открытия карты (меню Файл > Открыть > Карту...) и в диалоге нажмите кнопку Серверы геоданных.
- 2. В появившемся списке серверных соединений выберите нужное соединение. В диалоге отобразится содержимое корневого каталога области данных сервера.

3. Выберите требуемую карту.

Глава 12. Работа с данными сервера через объектную модель ZuluGIS

12.1. Открытие слоя

Открытие слоя, расположенного на сервере, аналогично открытию локального слоя, только вместо файлового пути слоя задается URL, имеющий вид:

zulu://login:password@host:port/dir/name.zl

- **zulu:**// протокол Zulu.
- login имя пользователя (может отсутствовать).
- password пароль для данного пользователя (если он указан).
- host IP-адрес сервера.
- port номер порта сервера.
- dir путь от корневого каталога области данных сервера до каталога, где расположен слой.
- name имя слоя.
- .zl расширение файлов описателей для серверных слоев Zulu (Zulu Layer)

Примеры

```
Dim Layer1 As Layer

'Создали слой- объект Layer

Set Layer1 = New Layer

'Открыли слой на сервере

Layer1.Open "zulu://192.168.0.1:6473/Piter/cells.zl"

Dim Map1 As MapDoc

'Создали карту- объект МарDoc

Set Map1 = New MapDoc

'Добавили в карту слой

Map1.AddLayer "zulu://Alex:pass@Server 3:6473/Rastr/242908.zl"
```

12.2. Открытие карты

Открытие карты, расположенной на сервере, не отличается от открытия локальной карты, только вместо файлового пути карты задается URL, имеющий вид, аналогичный URL слоя:

```
zulu://login:password@host:port/dir/name.zmp
```

12.3. Открытие проекта

Открытие проекта, расположенного на сервере, не отличается от открытия локального проекта, только вместо файлового пути проекта задается URL, имеющий вид, аналогичный URL слоя и карты:

```
zulu://login:password@host:port/dir/name.zpr
```

12.4. Windows авторизация пользователя

Если используется Windows авторизация пользователя, то при открытии на сервере слоя, карты или проекта в качестве login следует указывать строку \$winnt\$ без пароля:

```
zulu://$winnt$@host:port/dir/name.zmp
```

Глава 13. Веб-службы ZuluServer 2021

Beб-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности: ZuluGIS, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и многие другие.

Веб-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию. ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open Geospatial Consortium).

Примеры использования ZuluServer 2021 в веб-приложениях можно посмотреть на нашем сайте: <u>http://</u>www.politerm.com/ogc/

0

Предупреждение

В текущей версии поддерживаются только http-запросы. Для организации работы с https-запросами можете использовать прозрачный обратный прокси-сервер.

13.1. WMS (OGC Web Map Service)

<u>WMS</u> [http://ru.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service] (Web Map Service) – это стандартный протокол для работы через Интернет с географически привязанными изображениями, генерируемыми картографическим сервером, и получения семантической информации по запросам.

ZuluServer 2021 поддерживает протоколы WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 организации <u>Open Geospatial Consortium</u> [http://www.opengeospatial.org/standards/wms], протестирован на совместимость этим протоколам и имеет соответствующие сертификаты. Для настройки доступа по протоколам **WMS** к данным ZuluServer предназначена <u>утилита публикации</u> данных веб-служб **ZsWsSetup.exe**. Просмотр данных WMS возможен с помощью веб-браузера или различных ГИС (<u>Раздел 15.8, «Просмотр данных по протоколам WMS и WFS</u>»).

ZuluServer дает возможность построить WMS сервис на базе исходных пространственных и семантических данных, полученных из произвольного слоя или карты Zulu.

Чтобы настроить доступ по протоколам WMS к данным ZuluServer, следует использовать утилиту публикации данных веб-служб **ZsWsSetup.exe** или задать параметры в файле **wms.xml** (<u>Раздел 13.6, «Файл публикации данных</u> веб-службы (wms.xml)», что позволяет:

- Указать для сервера точку входа (URI http запроса) в WMS/WFS сервис (далее URI сервиса).
- Указать серверу слой/карту для использования в WMS/WFS сервисе.
- Указать служебные данные WMS/WFS сервиса (владелец, контакты и прочие).
- Определить способы отображения возвращаемых данных (CSS стили отображения).
- Настроить журнал входящих и исходящих запросов к серверу.
- Настроить на сервере публикацию слоев в режиме тайл-сервера.

ZuluServer поддерживает следующие команды WMS:

• GetCapabilities – запрос на получение xml файла с параметрами опубликованных на сервере данных. Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

• GetTile – запрос на получение конкретного тайла.

Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws? SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:3857&WIDTH=1631&HEIGHT=903&LAYERS %3Aworld&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/ png&BBOX=-4596331.232224672101,248512.933675369510,12717520.547739554197,9834293.532883029431&STYLE

13.2. WFS (OGC Web Feature Service)

<u>WFS</u> [https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service] службы предоставляют возможность обмена и удаленного редактирования геоданных (координатной и семантической информации). Важно отличать WFS, который отдаёт данные в оригинальном виде, от WMS, который предназначен для передачи уже подготовленных сервером данных.

ZuluServer 2021 поддерживает протоколы WFS 1.0.0, WFS 1.1.0 организации Open Geospatial Consortium (<u>http://www.opengeospatial.org/standards/wfs</u>), протестирован на совместимость этим протоколам и имеет соответствующие сертификаты. Для настройки доступа по протоколам **WFS** к данным ZuluServer предназначена утилита публикации данных веб-служб **ZsWsSetup.exe** (<u>Глава 15</u>, <u>Утилита публикации данных веб-служб</u> (<u>ZsWsSetup</u>)). Просмотр данных возможен с помощью веб-браузера или различных ГИС (<u>Раздел 15.8</u>, «Просмотр данных по протоколам WMS и WFS»).

13.3. WMTS (OpenGIS Web Map Tile Service)

<u>Web Map Tile Service (WMTS)</u> [https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Tile_Service] – протокол, разработанный организацией Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), является открытой спецификацией для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных изображений.

ZuluServer поддерживает спецификацию OGC WMTS <u>http://www.opengeospatial.org/standards/wmts</u> (только для проекций EPSG:3857 и 4326).

Подробнее о работе в режиме тайл сервера <u>Глава 17, *Работа в режиме Tile-сервера*</u>.

ZuluServer поддерживает следующие команды WMTS:

• GetCapabilities – запрос на получение xml файла с параметрами опубликованных на сервере данных. Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?service=WMTS&request=GetCapabilities

• GetTile – запрос на получение конкретного тайла.

Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws? SERVICE=WMTS&REQUEST=GETTILE&TileMatrix=2&TileRow=1&TileCol=2&layer=world_3857&FORMAT=image png&Style=default&TileMatrixSet=EPSG:3857&version=1.0.0

13.4. ZWMTS (Zulu Web Map Tile Service)

ZuluServer поддерживает собственную упрощенную спецификацию ZWMTS. Подробнее о работе в режиме тайл сервера: <u>Глава 17, *Работа в режиме Tile-сервера*</u>.

ZuluServer поддерживает два запроса ZWMTS:

• GetCapabilities – запрос на получение xml файла с параметрами данных, опубликованных на сервере. Запрос имеет следующий формат: http://<имя сервера или ip адрес>:<порт zulu server>/<URI сервиса>? service=ZWMTS&request=GetCapabilities

Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?service=ZWMTS&request=GetCapabilities

• GetTile тайла. Запрос следующий запрос получение конкретного имеет на формат: http://<имя адрес>:<порт server>/<URI сервиса>? сервера или ip zulu service=ZWMTS&request=GetTile&x=<X>&y=<Y>&z=<Z>&layer=<Имя слоя>&model=xyz

Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?service=ZWMTS&request=GetTile&layer=world_3857&z=4&x=8&y=5

13.5. ZWS (Zulu Web Service)

Zulu Web Service - собственный протокол ZuluServer для общения с клиентами по HTTP протоколу.

Большинство команд являются POST запросами HTTP.

В качестве ответа могут прийти бинарные данные или ответ в формате XML.

Общая схема команд ZWS: <u>ZWSCommands.xsd</u> [http://politerm.com/schemas/ZWSCommands.xsd]

Таблица 13.1. Примеры использования протокола ZWS

OpenLayers	http://zs.zulugis.ru:6473/examples/openlayers.html
Leaflet	http://zs.zulugis.ru:6473/examples/leaflet.html
Yandex API	http://zs.zulugis.ru:6473/examples/yandex.html
Получение тайла (GET)	http://zs.zulugis.ru:6473/examples/getlayertile.get.html
Получение тайла (POST)	http://zs.zulugis.ru:6473/examples/getlayertile.post.html
Получение списка слоев (POST)	http://zs.zulugis.ru:6473/examples/getlayerlist.html

Публикация данных для доступа по протоколам WMF/WFS выполняется в <u>утилите публикации данных для вебслужб</u> ZsWsSetup.exe. Общий порядок публикации:

- Раздел 16.3, «Публикация Карты по WMS»
- Раздел 16.1, «Публикация Слоя по ZWS»

13.6. Файл публикации данных веб-службы (wms.xml)

13.6.1. Структура wms.xml

Файл публикации данных веб-службы wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.1. Структура wms.xml

Предупреждение

wms.xml должен располагаться в одной папке с ZuluServ.exe.

Каждому блоку схемы ставится в соответствие узел (тэг) в xml документе.

На схеме выше, соответственно представлены корневые узлы документа:

- zulu-server корень документа;
- public-layers содержит опубликованные слои, доступ к слоям может осуществляться по спецификациям WMS, WFS, ZWS. Структура раздела подробно: <u>Раздел 13.6.2</u>, <u>«Структура public-layers»</u>;
- public-tiles содержит опубликованные тайловые слои. Структура раздела подробно: <u>Раздел 13.6.3, «Структура</u> public-tiles»;
- tracking-layers содержит опубликованные слои для записи треков. Структура раздела подробно: <u>Раздел 13.6.4</u>, <u>«Структура tracking-layers»</u>;
- serviceuri URI сервиса;
- free-namespaces содержит список пустых слоев, данные (ресурс) для которых не назначены;
- wms-module содержит служебные данные и настройки wms сервиса.
- css-classes содержит объявления css стилей для их подключения в wms слоях;
- wfs-module содержит служебные данные и настройки wfs сервиса аналогично wms-module.

На примере ниже общий вид документа:

#Фрагмент файла wms.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<zulu-server>
    <public-layers>
        <layer>
            <quick-namespace>
            <namespace>
            <resource>
            <wms>
            <wfs>
            <zws>
        </layer>
        <layer>
    </public-layers>
    <public-tiles>
    <serviceuri>
    <free-namespaces>
    <wms-module>
        <Service>
            <Name>
            <Title>
            <Abstract>
            <KeywordList/>
            <ContactInformation>
            <Fees>
            <AccessConstraints>
        </Service>
        <log traffic=""/>
    </wms-module>
    <css-classes/>
</zulu-server>
```

13.6.2. Структура public-layers

- <u>Раздел 13.6.2.1, «Раздел public-layers/layer/WMS »</u>
- <u>Раздел 13.6.2.2</u>, «Раздел public-layers/layer/WFS»
- <u>Раздел 13.6.2.3</u>, «Раздел public-layers/layer/ZWS»

Раздел public-layers конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.2. Структура public-layers

public-layers имеет следующую структуру:

- quick-namespace ссылка на пространство имен;
- **namespace** идентификатор пространства имен;
- resource путь к файлу слоя/карты;
- wms узел, описывающий OGC WMS Layer в рамках спецификации Web Map Service (<u>http://</u> www.opengeospatial.org/standards/wms). Подробнее можно узнать <u>Раздел 13.6.2.1, «Раздел public-layers/layer/</u> WMS ».
- wfs узел, описывающий OGC WFS Feature в рамках спецификации Web Feature Service (<u>http://</u><u>www.opengeospatial.org/standards/wfs</u>). Подробнее можно узнать <u>Раздел 13.6.2.2</u>, «<u>Раздел public-layers/layer/</u><u>WFS</u>».
- zws узел, описывающий OGC WFS Feature в рамках спецификации ZWS. Подробнее можно узнать Раздел 13.6.2.3, «Раздел public-layers/layer/ZWS».

Пример описания layer целиком:

#Фрагмент файла wms.xml

```
<layer>
  <quick-namespace>
      Seti
  </quick-namespace>
  <namespace>
      Seti
  </namespace>
  <resource>
      E:\Moskow\electrostal\vodootvedenie.b00
  </resource>
  <wms>
      <name>
          Drain
      </name>
      <title>
          Drain
      </title>
```

```
<css>
        </css>
        <queryable>
             1
        </queryable>
        <antialiasing>
             1
        </antialiasing>
    </wms>
    <wfs>
        <types>
             <type-id>
                 1
             </type-id>
             <type-id>
                 2
             </type-id>
        </types>
        <name>
             seti_db
        </name>
        <title>
            база Drain
        </title>
        <srs>
            EPSG:4326
        </srs>
    </wfs>
    <zws>
        <name>
            hydro
        </name>
        <title>
            hydro
        </title>
    </zws>
</layer>
```

13.6.2.1. Раздел public-layers/layer/WMS

Раздел public-layers/layer/WMS конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.3. Раздел public-layers/layer/WMS

Раздел public-layers/layer/WMS имеет следующую структуру:

- name имя WMS Layer (служебное, задается латинскими буквами);
- title пользовательское имя элемента WMS;
- css идентификатор css стиля;
- queryable признак того, что к слою можно выполнять запросы (просматривать информацию);
- antialiasing признак сглаживания;
- styles список стилей;

style – элемент Style в рамках спецификации Web Map Service;

Пример описания public-layers/layer /WMS целиком:

#Фрагмент файла wms.xml

```
<wms>
    <name>
        Doma
    </name>
    <title>
        Здания
    </title>
    <css>
    </css>
    <queryable>
        0
    </queryable>
    <antialiasing>
        1
    </antialiasing>
</wms>
```

13.6.2.2. Раздел public-layers/layer/WFS

Раздел public-layers/layer/WFS конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.4. Раздел public-layers/layer/WFS

Раздел public-layers/layer/WFS имеет следующую структуру:

- types идентификаторы типов в структуре слоя с общей базой данных Zulu;
- name имя WFS Feature (служебное, задается латинскими буквами);
- title пользовательское имя элемента WFS;

• srs – пространственная система (Spatial Reference System в рамках спецификации OGC), задается WFS элементу.

Пример описания public-layers/layer /WFS целиком:

#Фрагмент файла wms.xml

```
<wfs>
    <types>
        <type-id>
             1
        </type-id>
        <type-id>
             2
        </type-id>
    </types>
    <name>
        seti db
    </name>
    <title>
        база Drain
    </title>
    <srs>
        EPSG:4326
    </srs>
</wfs>
```

13.6.2.3. Раздел public-layers/layer/ZWS

Paздел public-layers/layer/ZWS конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.5. Раздел public-layers/layer/ZWS

Раздел public-layers/layer/ZWS имеет следующую структуру:

- types идентификаторы типов в структуре слоя с общей базой данных Zulu;
- name имя WFS Feature (служебное, задается латинскими буквами);
- title пользовательское имя элемента WFS;
- srs пространственная система (Spatial Reference System в рамках спецификации OGC), задается WFS элементу.

Пример описания public-layers/layer /ZWS целиком:

#Фрагмент файла wms.xml

```
<zws>
<name>
hydro
</name>
<title>
hydro
```

13.6.3. Структура public-tiles

Раздел public-tiles конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.6. Структура public-tiles

public-tiles имеет следующую структуру:

- **пате** имя тайлового слоя;
- resource путь к файлу тайлового слоя;

Пример описания public-tiles целиком:

13.6.4. Структура tracking-layers

Структура tracking-layers конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:





tracking-layers имеет следующую структуру:

- name имя тайлового слоя;
- resource путь к файлу тайлового слоя;

Пример описания tracking-layers целиком:

```
#Фрагмент файла wms.xml
```

```
<tracking-layers>
<layer>
<name>
tracking
</name>
<resource>
d:\zsdata\data\zws\mobile\TrackingObjects1.zl
</resource>
</layer>
</tracking-layers>
```

13.6.5. Структура wms-module

Раздел wms-module конфигурационного файла wms.xml должен иметь следующую структуру:



Рисунок 13.8. Структура wms-module

- Service служебные данные;
- Name имя сервиса;
- Title словесное описание сервиса;
- Abstract краткий обзор;
- KeywordList список ключевых слов;
- AccessConstraints ограничения доступа;
- Fees указание о платности/бесплатности сервиса;
- ContactInformation контактные данные;
- log настройки журнала.

```
#Фрагмент файла wms.xml <log traffic="in,out" file="D:\wms\wms.log" />
```

Атрибут traffic определяет журнал. Он может принимать следующие значения:

Таблица 13.2. Значения аттрибута traffic

Значение	Описание
in	Журнал ведется для входящих запросов.
out	Журнал ведется для ответов.

Значение	Описание
in,out	В журнал записываются запросы и ответы.

Пример описания wms-module целиком:

```
#Фрагмент файла wms.xml
```

```
<wms-module>
    <Service>
        <Name>
            Вебсервер ООО Политерм
        </Name>
        <Title>
            WMS сервер
        </Title>
        <Abstract>
            Официальный геосервер ООО Политерм
        </Abstract>
        <KeywordList>
            <Keyword>FNC</Keyword>
            <Keyword>Инженерные задачи</Keyword>
            <Keyword>Теплогидравлические pacчеты</Keyword>
</KeywordList>
        <ContactInformation>
            <ContactPersonPrimary>
                <ContactPerson>
                    Иванов
                </ContactPerson>
                <ContactOrganization>
                    000 Политерм
                </ContactOrganization>
            </ContactPersonPrimary>
            <ContactPosition>
                Вед. специалист
            </ContactPosition>
            <ContactAddress>
                <AddressType>
                </AddressType>
                <Address>
                    ул.Ворошилова 33 лит а3
                </Address>
                <City>
                    СПБ
                </City>
                <StateOrProvince>
                    Ленинградская область
                </StateOrProvince>
                <PostCode>
                    192007
                </PostCode>
                <Country>
                    Россия
                </Country>
            </ContactAddress>
            <ContactVoiceTelephone>
```

```
812 7670352
            </ContactVoiceTelephone>
            <ContactFacsimileTelephone>
                812 7670352
            </ContactFacsimileTelephone>
            <ContactElectronicMailAddress>
                politerm@politerm.com
            </ContactElectronicMailAddress>
        </ContactInformation>
        <Fees>
            NONE
        </Fees>
        <AccessConstraints>
            1
        </AccessConstraints>
    </Service>
    <log traffic="in,out"
     file="C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\LOG\WMSlog\wms.log"/>
</wms-module>
```

13.6.6. Структура wfs-module



Рисунок 13.9. Структура wfs-module

wfs-module имеет структуру и назначение функциональных элементов, идентичную wms-module.

Глава 14. Утилита публикации данных (ZSDataPrepare)

Утилита публикации данных Публикация данных для ZuluServer 2021 (ZSDataPrepare.exe) предназначена для подготовки локальных данных ZuluGIS к их использованию на сервере ZuluServer – публикации слоев и карт на сервере. Утилита входит в состав ZuluServer и располагается в том же каталоге, где установлен ZuluServer (и в меню Пуск).

٩

Внимание

Публикация должна выполняться с компьютера, на котором установлен ZuluServer. Если такой возможности нет, то пользователи могут <u>публиковать слои на ZuluServer с помощью операции</u> копирования без помощи системного администратора. В этом случае у пользователя должны быть права на создание слоев на сервере.

Если вы хотите работать с вашими данными в ZuluGIS Online и ZuluGIS Mobile, то следует опубликовать слои по протоколу ZWS. Это выполняется в утилите публикации данных для веб-служб ZsWsSetup.exe (подробнее смотрите раздел <u>Раздел 16.1, «Публикация Слоя по ZWS»</u>).

Утилита публикации позволяет делать доступными для клиентов слои, карты и проекты, размещенные на компьютере, где установлен сервер. При этом сами данные не изменяются. Создаются только дополнительные файлы с расширением . ZL, ссылающиеся на реальные данные.

- Для выбранных слоев в области данных сервера создаются файлы-описатели слоев.
- Для каждого слоя, входящего в выбранный файл карты, в области данных сервера создаются описатели слоев и новый файл карты, содержащий все настройки исходной карты и ссылающаяся не на исходные слои, а на созданные для них описатели.
- Для каждого выбранного файла проекта в области данных сервера создается новый файл проекта. Для каждой карты, входящей в исходный проект, создается новая карта, содержащая ссылки на созданные описатели слоев, входящих в исходную карту.

Примечание

Особенности работы клиента со слоями ZuluServer также указаны в справке по ZuluGIS: <u>http://</u>politerm.com.ru/zuludoc/layer_zuluserver.htm.

Область данных сервера находится в корневом каталоге данных сервера и любых его подкаталогах. Корневой каталог данных сервера указан в конфигурационном файле **ZuluServ.cfg** в переменной **RootDir**. Если в конфигурации каталог не указан, то по умолчанию в качестве него принимается подкаталог **Data** каталога, где установлен сервер.

			×
Каталог дл D:\ZuluDat	я записи: а		Обзор
Слои к	арты Проекты		
<			>
	Выбрать слои	Исключить	Очистить
Путьксл	ою в описателе (zl) О Абсолютны	й (Относительный	• Авто
Cooraa		Спозека	Pueron

Рисунок 14.1. Окно Публикации данных

14.1. Каталог для записи

После запуска программы нужно задать один из каталогов в области данных сервера, куда будут записываться результаты подготовки данных. Для этого нужно нажать кнопку Обзор... и в появившемся диалоге Обзор папок выбрать нужный каталог. В этом же диалоге можно создавать новые каталоги.

14.2. Путь к слою в описателе

При публикации данных в описателях .ZL указывается путь к слою (.b00, .zrs, .zrg, и т.д.). Он может быть абсолютным или относительным в зависимости от организации доступа и удобства работы с данными.

Абсолютный путь – это путь, который указывает на одно и то же место в файловой системе вне зависимости от текущей рабочей директории. Этот способ позволяет хранить данные ZuluServer вне корневой директории RootDir. Если путь абсолютный, а описатель скопирован, то путь к данным не меняется.

```
Пример абсолютного пути
D:\MyMaps\Example.b00
```

Относительный – в описателе .ZL указывается путь к данным (например, к файлам .b00) относительно расположения самого файла описателя. Этот способ позволяет легко переносить данных между директориями внутри папки области данных RootDir, если при копировании отношение между .b00 и .zl сохранится.

Авто – выбирает автоматически относительный или абсолютный путь в зависимости от расположения данных относительной папки области данных RootDir.

• Данные хранятся внутри RootDir папки области данных

В этом случае в описателе .ZL указывается относительный путь.

• Данные хранятся вне папки области данных RootDir.

В этом случае в описателе .ZL указывается абсолютный путь.

14.3. Перезапись описателей

При публикации данных идёт проверка уже существующих описателей (.ZL файлов), и в таком случае открывается диалог со списком перезаписываемых файлов.

🔳 Следующие объекты уже существуют и будут перезаписаны:	\times
D:\ZuluData\SPB\highway-line.zl D:\ZuluData\SPB\water-polygon.zl	
К Перезаписать Отмен-	ð

Рисунок 14.2. Окно со списком перезаписываемых файлов

14.4. Слои

В этой вкладке можно выбрать один или несколько слоев и создать их описатели в выбранном каталоге для записи.

0		×
Каталог для записи:		
D:\ZuluData\SPB		Обзор
Слои Карты Проекты		
D:\RU-SPB\building-polygon.b00 D:\RU-SPB\highway-line.b00 D:\RU-SPB\railway-line.b00 D:\RU-SPB\water-polygon.b00		
<		>
Выбрать слои	Исключить	Очистить
Путь к слою в описателе (zl) О Абсолютный	О Относительный	• Авто
Создать	Справка	Выход

Рисунок 14.3. Публикация слоя

Таблица 14.1. Описание кнопок

Выбрать слои	Вызывает диалог выбора слоев. Выбранные слои отображаются в списке. Для выбора слоев из разных каталогов компьютера можно вызывать
	команду выоора слоев нужное количество раз.
Исключить	Редактирует список выбранных слоев, исключая из списка выделенную строку.

Очистить	Очищает список выбранных слоев.
Создать	Создает описатели для слоев из списка в каталоге, выбранном для записи.

```
Пример:
Каталог для записи: D:\ZuluData\SPB
Исходный слой: d:\RU-SPB\building-polygon.b00
```

```
Созданный файл описатель:
D:\ZuluData\SPB\building-polygon.zl
```

```
Содержание файла описателя:
Path: d:\RU-SPB\building-polygon.b00
```

14.5. Карты

В этой вкладке можно выбрать карту и создать в каталоге для записи описатели всех слоев, входящих в карту, и новый файл карты, ссылающийся уже на эти описатели.

)	×
Каталог для записи:	
D:\ZuluData\SPB	Обзор
Слои Карты Проекты	
D:\RU-SPB\SPB.zmp	Карта
🗌 Помещать слои в подкаталог кар	ты
Путь к слою в описателе (zl)	
🔾 Абсолютный	🔘 Относительный 💿 Авто
Создать	Справка Выход

Рисунок 14.4. Публикация карты

Таблица 14.2. Описание кнопок

Карта	Вызывает диалог выбора карты.	
Помещать слои в подкаталог	Если опция не отмечена, описатели слоев создаются в том же каталоге,	
карты	что и файл карты. Если опция отмечена, карта создается в каталоге выбранном для записи, а описатели слоев создаются в <i>подкаталоге с</i> именем выбранной карты.	
Создать	Создает описатели слоев выбранной карты и новый файл карты.	

Пример 1: Каталог для записи: D:\ZuluData\SPB Опция "Помещать слои в подкаталог карты": отключена

```
Исходная карта: d:\RU-SPB\SPB.zmp
Слой 1 карты: d:\RU-SPB\building-polygon.b00
Слой 2 карты: d:\RU-SPB\highway-line.b00
```

```
Созданный файл карты:
D:\ZuluData\SPB\SPB.zmp
Описатель слоя 1:
D:\ZuluData\SPB\building-polygon.zl
Описатель слоя 2:
D:\ZuluData\SPB\highway-line.zl
```

```
Пример 2:
Каталог для записи: D:\ZuluData
Опция "Помещать слои в подкаталог карты": включена
Исходная карта: d:\RU-SPB\SPB.zmp
Слой 1 карты: d:\RU-SPB\building-polygon.b00
Слой 2 карты: d:\RU-SPB\highway-line.b00
```

```
Созданный файл карты:
D:\ZuluData\SPB.zmp
Описатель слоя 1:
D:\ZuluData\SPB\building-polygon.zl
Описатель слоя 2:
D:\ZuluData\SPB\highway-line.zl
```

14.6. Проекты

В этой вкладке можно выбрать проект и создать в каталоге для записи новый файл проекта, новые карты, для всех карт, входящих в проект, и новые описатели для всех слоев, всех карт, входящих в проект.

<u>ک</u>	<
Каталог для записи: D:\ZuluData Обзор]
Слои Карты Проекты	
Проект	
Помещать карты в подкаталог проекта	
Путь к слою в описателе (zl)	
🔾 Абсолютный 🔷 Относительный 💿 Авто	
Создать Справка Выход	

Рисунок 14.5. Публикация проекта

Таблица 14.3. Описание кнопок

Проект Вызывает диалог вн	ибора проекта.
---------------------------	----------------

Помещать карты в подкаталог проекта	Если опция не отмечена, файл карты, входящий в проект, создается в том же каталоге, что и файл проекта. Если опция отмечена, проект создается в каталоге, выбранном для записи, а карты проекта создаются в подкаталоге с именем выбранного проекта.
Помещать слои в подкаталог карты	Если опция не отмечена, описатели слоев создаются в том же каталоге, что и файл карты. Если опция отмечена, карта создается в каталоге, выбранном для записи, а описатели слоев создаются в <i>подкаталоге с</i> <i>именем выбранной карты</i> .
Создать	Создает проект, все его карты и все его слои.

14.7. Публикация слоя с помощью копирования

Пользователи могут публиковать слои на ZuluServer с помощью операции копирования без помощи системного администратора. Данный способ публикации возможен, когда у пользователя есть права на создание слоя на сервере.

👔 Примечание

Видеоурок по копированию слоя можно посмотреть, пройдя по ссылке: <u>https://www.politerm.com/videos/</u>layerstruct/layer_copy/.

Для публикации слоя с помощью копирования на сервер геоданных следует:

1. В меню Слой выберите команду Скопировать.... Откроется диалог копирования слоя.

Копировать с	лой		×
<u>И</u> сходный слой	:		
	водопроводн	ая сеть	∨ Обзор
	Путь: C:\Progr	ram Files <mark>(</mark> x86)\Zulu	
Слой для запис	и: ———		
и <u>м</u> я:	zulu://zs.zulu	gis.ru:6473/Test/water supply	.zl Обзор
<u>н</u> азвание:	water supply		
Система координат План-схема Локальный датум Копировать:			
Прафик	у и таблицы	Источник для таблиц:	
🔾 Только	гра <u>ф</u> ику	🛼 SQL Server LocalDB	\sim
() Только	ст <u>р</u> уктуру	Только <u>в</u> ыделенные Наследовать ключи Добавить в карту	☐ Без BLOB
	[ОК Отмена	Справка

Рисунок 14.6. Диалог копирования слоя

- 2. В поле со списком Исходный слой выберите слой для копирования. В том случае, если слой находится в текущей карте, выберите его из открывающегося списка; если же слой находится на диске, воспользуйтесь кнопкой Обзор....
- 3. Чтобы скопировать не все объекты слоя, <u>выделите группу</u> [https://www.politerm.com/zuludoc/ index.html#edit_group_select.html] объектов и во время копирования установите флажок Только выделенные.

- 4. Для наследования ключей при копировании группы (ID объектов не изменятся) следует установить опцию Наследовать ключи.
- 5. В том случае, если требуется уменьшить время копирования или трафика или размер архива, можно скопировать базу данных слоя без данных в полях BLOB; для этого следует установить опцию Без BLOB.
- 6. В строке имя задайте полный путь к новому файлу слоя; для этого воспользуйтесь кнопкой Обзор....
- 7. В поле название укажите пользовательское название для нового слоя.
- 8. Для того чтобы перепроецировать пространственные данные слоя в другую картографическую проекцию в копии слоя, нажмите кнопку Система координат и задайте требуемую <u>проекцию</u> [https://www.politerm.com/ zuludoc/index.html#struct_projection.html] в открывшемся диалоге. Если систему координат не надо менять, пропустите данный пункт.
- 9. Выберите требуемый вариант копирования:
 - Графику и таблицы при выборе данного варианта будет скопирована вся информация слоя, включая графику и базу данных со всей внесенной ранее информацией.
 - Только графику копируется только графическая информация без баз данных.
 - Только структуру копируется только структура слоя.
- 10. Если необходимо поменять источник данных для хранения табличной информации (например, из SQLite в SQL LocalDB), выберите новый из списка Источник для таблиц.

11. Для автоматического добавления в текущую карту нового слоя установите флажок Добавить в карту.

12.Нажмите кнопку ОК чтобы начать процесс копирования.

Данные в результате будут скопированы на сервер, и к ним будет добавлен файл-описатель с расширением *.zl, содержащим путь до скопированного файла. При этом путь будет указан относительный. Например, в результате копирования слоя, представленного на рисунке выше, содержимое файла *.zl будет таким:



Рисунок 14.7. Файл описатель .zl

Это означает, что файл слоя находится в той же папке, что и файл-описатель.

Примечание

Именно такой способ публикации векторных слоев наиболее предпочтителен, так как благодаря относительному пути в файле *.zl можно будет избежать ошибок при перемещении данных.

Глава 15. Утилита публикации данных веб-служб (ZsWsSetup)

Утилита Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021 позволяет задавать основные настройки <u>веб-служб</u> ZuluServer, <u>публиковать</u> слои и карты, а также управлять слоями и картами, опубликованными в веб-службах.

Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021 позволяет:

- Настроить информацию о службах WMS/WFS так как веб-службы публикуются в сети, то служба содержит данные о сервисе и контактные данные, которые вы можете отредактировать. Подробнее смотрите <u>Раздел 15.3</u>, <u>«Настройка информации о службах WMS/WFS»</u>.
- Настроить веб-публикацию слоев или карт по протоколам:
 - <u>WMS</u> позволяет предоставлять доступ к данным ZuluGIS клиентам, поддерживающим WMS спецификации, в частности, Google API, OpenLayers, Leaflet, Yandex Maps, MapInfo, ArcGIS, Google Earth и т.д.
 - <u>WFS</u> позволяет предоставлять доступ к данным ZuluGIS клиентам, поддерживающим WFS спецификации.
 - <u>ZWS</u> разработан специалистами нашей компании, предоставляет наибольшие возможности публикации в веб и работы с данным ZuluGIS (по сравнению с другими протоколами), а также позволяет работать с опубликованными данными с помощью <u>ZuluGIS Mobile</u> [https://politerm.com/products/geo/zulugismobile/] и <u>ZuluGIS Online</u> [https://politerm.com/products/geo/zulugisonline/].
- Настроить публикацию слоев в режиме <u>тайл сервера</u> по протоколу <u>WMTS</u> Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) или по более упрощенному <u>ZWMTS</u>, разработанному для ZuluServer.
- Создать и управлять настройками слоев трекинга.

Утилита Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021 устанавливается вместе с ZuluServer, для запуска вы можете воспользоваться меню Пуск или запустить файл ZsWsSetup.exe из папки, где установлен ZuluServer.

🔶 Внимание

Следует запускать с правами администратора.

Интерфейс Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021 выполнен в виде «проводника». Слева расположено дерево разделов. При выделении нужного раздела в дереве разделов справа отображается страница свойств, касающихся выделенного раздела.

(i)

Подсказка

Все заданные пользователем настройки сохраняются в файле публикации данных веб-служб <u>wms.xml</u>, расположенном в папке с ZuluServer.
🗊 Публикация данных для веб-с.	лужб ZuluServer 2021	- D X
Файл Справка		
ZuluServer 2021	Управление слоями простра Управление слоями простра	анства имен
— 🙀 Настройки WMS		
— 🏠 Настройки WFS		Добавить Изменить Удалить
👆 Tile-сервер		-
💮 🏠 Трекинг	Имя	Слой/карта
🚊 🐄 Пространства имен	🔲 Слой с дефектами	C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\defect.zl
examples	🛯 Здания	C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\DOMA.zl
	🗐 Кварталы	C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\QUAR1.zl
Надписи	Например тепловой сети	
Здания	Пример водопроводной сети	
Пример тепловои с		Пространство имен:
Примср водопрово,		examples
		Слои/карта 200
		Имя:
		C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl O630p
		Название:
		Tipritep Tetriobor Cerri
		December 7/4/C
		teplosam
		Параметры отображения: Интервал обновления, с:
		По умолчанию V 0 Поиск по ID
< >		
Ready		Редактирование геометрии через веб-службы отключено
		Редакторовать в ZuluGIS Mobile только по GPS
		Decise Honore L
		Zulu i nermo V
		ОК Отмена

Рисунок 15.1. Утилита публикации данных вебслужбы ZuluServer и пример настроек публикации слоя

15.1. Общие вопросы настройки веб-служб

При настройке веб-служб следует учитывать принцип вложенности: редактирование одного узла затрагивает все дочерние узлы. Это значит, к примеру, что при удалении элемента WMS удаляются стили, объявленные в нем. При удалении слоя-ссылки удаляются все WMS и WFS элементы, объявленные в рамках этого слоя-ссылки. При удалении пространства имен удаляются по цепочке:

- слои-ссылки, объявленные в нем;
- WMS и WFS элементы, объявленные во рамках каждого дочернего слоя-ссылки;
- стили, объявленные в WMS элементах.

При настройке веб-служб также следует понимать принцип ссылки: действия со ссылками не влекут за собой изменения объекта, но изменения в объекте влияют на ссылки. Это значит, к примеру, что при удалении слоевссылок с реальными данными (слоями/картами Zulu) ничего не произойдет. Они всего лишь станут недоступными для веб-служб. Однако, если, к примеру, в слое изменился тип, и объявленный ранее в wms.xml тип отсутствует, то данные будут недоступны. Все изменения данных будут немедленно отражаться на веб-службах, поэтому следует аккуратно следить за актуальностью настроек WMS/WFS. После файловых операций со слоями/картами, используемыми в качестве данных для WMS/WFS (перенесения, удаления), требуется перенастройка служб. Публикация веб-данных выполняется в утилите <u>Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021</u> (ZsWsSetup.exe) [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsws.html]. Общий порядок публикации смотрите в разделах:

- Публикация слоя по протоколу ZWS
- Публикация всех слоев карты по ZWS
- Раздел 16.3, «Публикация Карты по WMS»

15.2. URI веб-служб

Так как ZuluServer имеет смешанное назначение, при использовании WMS/WFS служб в запросе необходимо задавать префикс – URI службы. URI службы, будучи помещенным в тело запроса, явно сигнализирует серверу о том, что такой запрос должен быть обработан WMS или WFS службой сервера.

Для WMS/WFS служб используется значение URI ws, а для ZWS службы – zws.

Ниже представлены примеры запросов к веб-службам с разными URI.

• Таким образом будет выглядеть запрос к WMS службе по умолчанию:

http://localhost:6473/ws?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities;

http://localhost:6473/ws?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities;

Следует также подчеркнуть, что при запросе требуемый URI службы необходимо указывать как в случае использования GET метода, так и при использовании POST метода. Запрос с URI отличным от начального (в случае если иной не указан) или указанного в настройках будет проигнорирован.

15.3. Настройка информации о службах WMS/WFS

WMS/WFS службы предназначены преимущественно для построения веб-решений. Обычно такие службы размещаются в интернете, поэтому служба содержит данные о сервисе и контактные данные. Эти данные получит клиент при запросе документа, описывающего возможности (**capabilities**) соответствующего сервиса.

Для задания таких данных в утилите Hacтройка WMS/WFS ZuluServer 2021 предусмотрены два раздела:

- Настройки WMS.
- Настройки WFS.

Переход по разделам осуществляется кликом в левой части окна: Настройки WMS и Настройки WFS.

Также в каждом из этих разделов есть возможность задать файл журнала для входящего и исходящего трафика.

После заполнения формы с данными обязательно надо сохранить настройки через меню **Файл**|Сохранить или панель инструментов Сохранить.

😴 Публикация данных для веб-сл	ужб ZuluServer 2021				_		×
Файл Справка							
🚡 ZuluServer 2021	👆 Настройки WMS						
Настройки WMS	Служебные данные						
	Название:	OGC:WMS	Описание:	Сервер ООО Пример			
	Access constraints:	NONE	Обзор:				
examples	Fees:	NONE	Ключевые слова:				
	Контактное лицо:	Василий Иванович	Почтовый код:				
3дания	Организация:	ООО "ПРИМЕР"	Страна:	Российская Федерация			
Пример тепловой с	Должность:	Инженер	Address type:				
Слой с дефектами	Телефон:	7 000 00 00	Адрес:				
	Факс:		Город:	Санкт-Петербург			
	Электронная почта:	iu an Optimor nu	Штат/провинция:				
	Shekiponnaknovna.	Ivan@phmer.ru					
	Записывать в журнал	1					
	Запросы 🗌 Отве	ты	Файл: C:\Program	Files (x86)\Zulu 8.0\ZuluServ_I			
< >							
Ready						NUM	

Рисунок 15.2. Настройки WMS

15.4. Tile-сервер

В разделе Tile-сервер выполняется настройка слоёв, публикуемых в режиме тайл-сервера. После публикации доступ к данным возможен одновременно по двум протоколам: WMTS (<u>Pаздел 13.3, «WMTS (OpenGIS Web Map Tile Service)</u>») и ZWMTS (<u>Pаздел 13.4, «ZWMTS (Zulu Web Map Tile Service)</u>»). Подробнее можно узнать в соответствующем разделе: <u>Глава 17, *Paбoma в режиме Tile-сервера*</u>



Рисунок 15.3. Вкладка Tile-сервер в утилите ZsWsSetup

15.5. Слои трекинга

ZuluServer предоставляет доступ и используется для хранения слоев трекинга. С помощью ZuluServer организуется работа слоя трекинга, при этом поддерживается одновременная работа с несколькими опубликованными слоями трекинга. Утилита публикации данных веб-служб позволяет создавать и управлять слоями трекинга: добавлять, изменять и удалять их.

Примечание

Слой трекинга – специальный слой для хранения и отображения текущего положения и маршрутов объектов. Подробнее смотрите paздел ZuluGIS: Слой трекинга.

По умолчанию в качестве базы данных для слоя трекинга используется MS SQL LocalDB (вы можете легко перенести данную базу на MS SQL Server). Возможно использование СУБД Oracle; для этого потребуется самостоятельно подготовить базу данных для трекинга (подробнее вы можете узнать, связавшись с отделом технической поддержки).

Для обмена информацией с ZuluServer используются следующие HTTP запросы:

- TrackingGetLayerList (ZWS)
- TrackingRegisterDevice (ZWS)
- TrackingSetPosition (ZWS)
- TrackingGetInfoByXY (ZWS)

• TrackingGetVector (ZWS)

(i) Примечание

При публикации слоя трекинга в файле данных веб-служб wms.xml создаётся соответствующая ему запись. Подробнее смотрите раздел: <u>Раздел 13.6</u>, «Файл публикации данных веб-службы (wms.xml)»

15.5.1. Управление слоями трекинга

Утилита публикации данных веб-служб позволяет создавать слои трекинга и управлять ими.

Для создания (добавления) слоя трекинга:

- 1. Запустите утилиту публикации данных веб-служб.
- 2. Выберите пункт 🐄 Трекинг в дереве в левой части окна.

😴 Публикация данных для веб	б-служб ZuluServer 2021		_		×		
<u>Ф</u> айл <u>С</u> правка							
🚡 ZuluServer 8.0	🏷 Трекинг						
👆 🙀 Настройки WMS							
👆 🙀 Настройки WFS		Создать Доравить Измени	гь	удалит	ь		
🐄 Tile-сервер	Имя слоя трекинга	Слой					
🐄 Трекинг	RomanTracking	RomanTracking C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Data\RomanTracking\Roman					
🖻 🐞 Пространства имен	🕐 Слой трекинга	C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Data\Tracking\tracking.	b00)		
le monto							
in test							
Ready			1	NUM			

Рисунок 15.4. Утилита публикации данных для веб-служб. Пункт Трекинг

3. Нажмите кнопку Создать в правой части окна.

Подсказка

i)

Для добавления существующего слоя с диска нажмите кнопку Добавить и укажите путь до слоя трекинга.

Для удаления слоя из списка слоев используйте кнопку Удалить.

4. В появившемся диалоге нажмите кнопку Обзор... и укажите путь для сохранения слоя трекинга.

Выбор слоя для трекинга	×
Имя:	
Tracks	
Слой:	
C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Data\Tracking\tracks.b00	Обзор
Название:	
Слой трекинга	
OK	Отмена

Рисунок 15.5. Создание слоя трекинга

5. Введите Имя слоя трекинга, отображаемое в утилите публикации.

6. Укажите пользовательское название слоя трекинга.

7. Нажмите кнопку ОК для того, чтобы началось создание слоя трекинга.

После успешного создания слой отобразится в окне утилиты публикации в списке слоев (<u>Рисунок 15.6, «Список</u> слоев трекинга»).

Теперь вы можете использовать ZuluGIS Mobile [https://www.politerm.com/products/geo/zulugismobile/] и ZuluGIS [https://www.politerm.com/products/geo/zulugis/] для дальнейшей работы с созданным слоем: включить отправку текущего местоположения устройства на сервер, настроить отображение текущего положения и треков и так далее.

😴 Публикация данных для веб-с	лужб ZuluServer 2021			_		×
<u>Ф</u> айл <u>С</u> правка						
🚡 ZuluServer 8.0	🋬 Трекинг					
 ZuluServer 8.0 Настройки WMS Настройки WFS Тіlе-сервер Трекинг Пространства имен Пространства имен Пространства имен Пространства имен Техинг 	Имя слоя трекинга ФСагs People Tracks	Создать Слой C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Data\Tracking\ C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Data\Tracking\ C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Data\Tracking\	Добавить (cars.b00 (people.b00 (tracks.b00	Изменить	Удали	ΙТЬ
Ready					NUM	

Рисунок 15.6. Список слоев трекинга

15.6. Пространства имен

Публикуемые данные веб-служб (слои, карты, ...) находятся в рамках именованной структурной области – пространства имен.

(i) Примечание

Пространство имен – это некое абстрактное объединение опубликованных слоев по какому-то признаку (один и тот же город, проект, область и т.д.). Например, для демонстрационных примеров пространство имен можно назвать **examples**.

Допустимыми в имени являются латинские буквы, арабские цифры и символ "_".

Имя пространства имен должно уникально в рамках ZuluServer. Например, если создать пространство имен **examples**, то это имя уже будет "занято", и повторно создать пространство имен с таким же именем не получится.

Имена слоев внутри одного пространства имен уникальные. В одном пространстве имен не может быть слоев с одинаковым именем.

Пространства имен управляются, создаются и редактируются через страницу утилиты Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021. Для перехода в этот раздел нужно кликнуть в узле дерева **Пространства имен**. Подробно о пространствах имён и их настройке смотрите в разделе: <u>Раздел 15.6.1</u>, <u>«Настройка пространства имен»</u>.

😴 Публикация данных для веб-о	лужб ZuluServer 2021 —		×
Файл Справка			
📜 ZuluServer 2021	🏇 Управление пространствами имен		
— 🙀 Настройки WMS			
— 🙀 Настройки WFS	Добавить Изменить	Удал	ить
— 🏠 Tile-сервер	Bernard		
трекинг	Пространство имен		
□···· 🐞 Пространства имен □··· 🔂 examples			
🦳 🗐 Пример тепловой с			
Слой с дефектами			
< >			
Ready	7	NUM	

Рисунок 15.7. Управление пространствами имен

15.6.1. Настройка пространства имен

Публикуемые данные веб-служб (слои, карты, ...) находятся в рамках именованной структурной области – пространства имен.

Примечание

Пространство имен – это некое абстрактное объединение опубликованных слоев по какому-то признаку (один и тот же город, проект, область и т.д.).

Имя пространства имен уникально и не может повторно использоваться при публикации данных.

Имена слоев внутри одного пространства имен уникальные. В одном пространстве имен не может быть слоев с одинаковым именем.

Пространство имен содержит в себе один или несколько слоев.

Слой представляет собой промежуточную структурную единицу, ссылающуюся на реальные данные, такие как слой или карта Zulu. Слой обязан ссылаться на карту или на слой Zulu и не может ссылаться одновременно на более чем одну единицу с данными.

Наконец слой содержит в себе конечные публичные элементы веб-служб – WMS Layer и/или WFS Feature. В свою очередь группа WMS представляет собой опубликованные WMS Layer элементы. Возможности и поведение слоя зависят от того, на что он ссылается. Если слой ссылается на карту Zulu, то он может содержать только элементы WMS Layer. Если же слой ссылается на слой Zulu, то в этом случае он может содержать как элементы WMS Layer, так и WFS Feature. Если слой ссылается на неактуальные данные (например, файлы были перенесены или переименованы), то зависимые от него элементы (WMS Layer и WFS Feature) на момент их использования будут недоступны. Устройство системы накладывает ограничение на названия пространств имен, слоев, WMS Layer и WFS Feature элементов – они должны быть уникальными. Все структурные элементы кроме слоев и карт с данными представляют собой ссылки и являются записями в конфигурационном файле wms.xml (Раздел 13.6, «Файл публикации данных веб-службы (wms.xml)»).

Из указанной структуры данных следуют два общих сценария размещения данных в веб-службах:

1. Публикация WMS Layer элемента

Для того чтобы опубликовать WMS Layer элемент, требуется:

- а. Создать пространство имен.
- b. В пространстве имен создать слой, который будет ссылаться на слой или карту Zulu.
- с. Создать WMS Layer элемент в рамках ранее созданного слоя-ссылки.

2. Публикация WFS Feature элемента

Для того чтобы опубликовать WFS Feature элемент, требуется:

- а. Создать пространство имен
- b. В пространстве имен создать слой, который будет ссылаться на слой Zulu.
- с. Создать WFS Feature элемент в рамках ранее созданного слоя-ссылки.

WMS Layer элементы могут быть стилизованными. Для этого в спецификации OGC WMS предусмотрено понятие **Style** – стиль карты. К WMS Layer при объявлении опционально подключаются Style элементы. Если в WMS слое объявлены стили, то слои можно запрашивать, указывая стили.

Слой Zulu содержит в себе **тематические раскраски** и **надписи**. Стилизация осуществляется путем связывания комбинации необходимых тематических раскрасок и стилей в структурной именованной области- Style. Таким образом, в WMS Layer создается Style, ссылающийся на тематические раскраски и стили, которые должны быть активированы при запросе. В случае отсутствия у Zulu слоя тематических раскрасок или подписей создать Style не представляется возможным. Подробнее о стилях можно узнать в соответствующем разделе.

15.6.1.1. Управление пространствами имён

- <u>Раздел 15.6.1.2, «Управление WMS Layer элементами»</u>
- <u>Раздел 15.6.1.3, «Управление WFS Feature элементами»</u>
- Раздел 15.6.1.4, «Управление Style элементами»

Для создания слоя предварительно требуется создать пространство имен. Операции со слоями осуществляются на вкладке Управление слоями пространства имен. Для перехода в этот раздел надо кликнуть на **Пространства имен** в дереве слева (<u>Рисунок 15.8, «Управление пространствами имен»</u>).

💱 Публикация данных для веб-с	лужб ZuluServer 2021			-		\times
Файл Справка						
🚡 ZuluServer 2021	🍢 Управление пространс	гвами имен				
📲 Настройки WMS						
📲 Настройки WFS			Добавить	Изменить	Удали	ть
🕂 🙀 Tile-сервер						
трекинг	Пространство имен					
🖻 🐄 Пространства имен						
examples k	□ ISPB					
Кварталы						
Надписи						
Эдания						
Пример гелловой с						
Пример водопрово,						
< >						
Ready					NUM	

Рисунок 15.8. Управление пространствами имен

15.6.1.1.1. Создание пространства имен

Для создания пространства имён следует:

- 1. Перейти на страницу Управление пространствами имен.
- 2. Нажать кнопку Добавить.
- 3. В появившемся диалоге Пространство имен задать имя. Имя произвольно задается уникальной строкой латинскими буквами с учётом регистра.

Пространство имен		×
Имя:		
Example		
	ОК	Отмена

Рисунок 15.9. Диалог Пространство имен

4. Нажать ОК. Далее можно создавать слои внутри пространства имен.

🚏 Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021						
Файл Справка						
🚡 ZuluServer 8.0	📄 Управление слоями простран	ства имен				
📲 Настройки WMS						
📲 Настройки WFS						
** Стили CSS						
🚟 🙀 Tile-сервер	Имя	Слой/карта				
🕂 🏠 Трекинг						
🗄 🦓 Пространства имен						
Example						
2						
,,,						
	1					

Рисунок 15.10. Диалог Управление слоями пространства имён

15.6.1.1.2. Редактирование пространства имен

- 1. Перейти на страницу Управление пространствами имен.
- 2. Выбрать пространство имен из списка.
- 3. Нажать кнопку Изменить.
- 4. В появившемся диалоге Пространство имен отредактировать имя.
- 5. Нажать ОК.

15.6.1.1.3. Удаление пространства имен

- 1. Перейти на страницу Управление пространствами имен.
- 2. Выбрать пространство имен из списка.
- 3. Нажать Удалить.

15.6.1.1.4. Создание слоя внутри пространства имен

- 1. Перейти на страницу Управление пространствами имен.
- 2. Нажать кнопку Добавить. Откроется окно Слой.
- 3. Нажать Удалить.

15.6.1.2. Управление WMS Layer элементами

Для создания WMS Layer элемента предварительно требуется создать слой, ссылающийся на карту или слой Zulu. Операции с WMS Layer осуществляются через вкладку Публикация WMS и WFS Данных. Для перехода в этот раздел надо кликнуть на имени слоя в дереве слева.

пой	×
Пространство имен:	
Example	
Слой/карта Zulu	
Имя:	
C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Examples\Thermo\K O63op	
Название	
Пример тепловой сети	
Протокол ZWS	
Имя:	
Параметры отображения:	
По умолчанию 🗸 Доступ	
ОК Отмена	

Рисунок 15.11. Добавление слоя в пространство имён

Слой WMS		\times
Имя:		
BuildingsPolygons		
Описание:		
Здания площадные		
Сглаживание	🛛 Пользовательские названия полей 🗹	
Запрос информации	Параметры из настроек слоя	
CSS:		
	~	
Стили:		
Имя стиля	Описание	
		+
		x
	ОК Отмен	на

Рисунок 15.12. Диалог Слой WMS

Операции создания и редактирования WMS Layer производятся через диалог Слой WMS. В таблице представлено описание параметров диалога:

Таблица 15.	I. Парамет	ры диалога	WMS I	Layer
-------------	------------	------------	-------	-------

Параметр	Описание			
Имя	Произвольный, обязательный, уникальный параметр, обозначающий служебное имя WMS Layer. Задается латинскими буквами в верхнем и нижнем регистре.			

Параметр	Описание			
Описание	Произвольный, обязательный параметр, обозначающий пользовательско название WMS Layer. Задается латинскими и русскими буквами в верхнем и нижнем регистре.			
CSS	Опциональный параметр, обозначающий подключаемый CSS стиль. Используется если слой запрашиваемый.			
Сглаживание	При установленном флажке слой при визуализации сглаживается.			
Запрос информации	Признак, указывающий на возможность осуществления запроса к слою через WMS службу. Признак выставляется в том случае, если требуется запрашивать данные слоя.			
Пользовательские названия полей	Параметр переключает отображаемыми названиями полей при получении информации.			
	При включении данной опции в ответе отображаются пользовательс наименования (UserName), в противном случае – реальные название по из БД.			
Стили	Опциональные (необязательные) параметры, обозначающие объявляемые Style элементы WMS слоя. В рамках слоя названия Style должны быть уникальными.			

Создание WMS Layer:

- 1. Перейти на страницу Публикация WMS и WFS данных.
- 2. В секции WMS Слои нажать Добавить.
- 3. В появившемся диалоге Слой WMS заполнить необходимые данные.
- 4. Нажать ОК.

Изменение параметров WMS Layer:

- 1. Перейти на страницу Публикация WMS и WFS данных.
- 2. В секции WMS Слои выбрать WMS Layer элемент из списка.
- 3. В секции WMS Слои нажать Изменить.
- 4. В появившемся диалоге Слой WMS изменить требуемые данные.
- 5. Нажать ОК.

Удаление WMS Layer:

- 1. Перейти на страницу Публикация WMS и WFS данных.
- 2. В секции WMS Слои выбрать WMS Layer элемент из списка.
- 3. В секции WMS Слои нажать Удалить.

15.6.1.3. Управление WFS Feature элементами

Для создания WFS Feature элемента предварительно требуется создать слой, ссылающийся на слой Zulu. Слой, ссылающийся на карту, не позволяет опубликовать Слой WFS. Операции с WFS Feature осуществляются через страницу утилиты Публикация WMS и WFS Данных. Для перехода в этот раздел надо кликнуть на имени слоя в дереве слева.

Слой WFS		×
Имя:		
BuildingsPolygon		
Описание:		
Здания полигоны		
Базы данных:	Типы:	
⊡-¶адания ше (Примитивы)	[Примитивы]	
Система координат:		
"EPSG:4326" Longitude/Latitude (WGS 84)	~	
	ОК Отмена	

Рисунок 15.13. Диалог Слой WFS

Операции создания и редактирования WFS Feature производятся через диалог Слой WFS. В таблице представлено описание параметров диалога:

Таблица 15.2. Параметры диалога WFS Feature

Параметр	Описание			
Имя	Произвольный, обязательный, уникальный параметр, обозначающий служебное имя WFS Feature элемента. Задается латинскими буквами в верхнем и нижнем регистре.			
Описание	Произвольный, обязательный параметр, обозначающий пользовательское название WFS Feature элемента. Задается латинскими и русскими буквами в верхнем и нижнем регистре.			
Типы	Обязательный параметр, обозначающий типы объектов в структуре слоя, публикуемые под одним именем. Выбирается из доступных в слое типов. Типы, публикуемые под одним именем, обязаны иметь одинаковый атрибутивный состав, поэтому выбор осуществляется из списков, ссылающихся на одну общую базу данных (или типов, не ссылающихся ни на одну из них).			
SRS	Обязательный параметр, обозначающий пространственную систему отсчета, с которой будет опубликован WFS Feature.			

Создание WFS Feature:

- 1. Перейти на страницу Публикация WMS и WFS данных.
- 2. В секции WFS Слои нажать Добавить.
- 3. В появившемся диалоге Слой WFS заполнить необходимые данные.
- 4. Нажать ОК.

Изменение параметров WFS Feature:

- 1. Перейти на страницу Публикация WMS и WFS данных.
- 2. В секции WFS Слои выбрать WFS Feature элемент из списка.

- 3. В секции WFS Слои нажать Изменить.
- 4. В появившемся диалоге Слой WFS изменить требуемые данные.
- 5. Нажать ОК.

Удаление WFS Feature:

- 1. Перейти на страницу Публикация WMS и WFS данных.
- 2. В секции WFS Слои выбрать WFS Feature элемент из списка.
- 3. Нажать Удалить.

15.6.1.4. Управление Style элементами

Style подключается к WMS Layer. Style может содержать в себе только те тематические раскраски и подписи, которые принадлежат слою Zulu, на который ссылается конкретный WMS Layer. По этой причине Style элементы создаются напрямую из диалога Слой WMS. Операции добавления и редактирования Style элементов осуществляются через диалог Стиль WMS.

	Стиль WMS	×
WMS	Имя BuildingsLabels]
Описание:	Подписи улиц]
Тематические раскраски:	■BuildingsTheme	
Подписи:	<mark>▼StreetLabels</mark> ПАдреса	
	ОК Отмена	

Рисунок 15.14. Диалог Стиль WMS

В таблице представлено описание параметров диалога:

Таблица 15.3. Описание параметров style (стиля) WMS

Параметр	Описание				
Имя	Идентификатор Style элемента. Произвольное, уникальное в рамках слоя имя, задаваемое латинскими буквами в верхнем и нижнем регистре.				
Описание	Пользовательское название Style элемента. Произвольно задается латинскими и русскими буквами в верхнем и нижнем регистре.				
Тематические раскраски	Тематические раскраски из слоя Zulu.				
Подписи	Подписи из слоя Zulu.				

Создание Style в WMS Layer:

1. Перейти в диалог Слой WMS.

- 2. Нажать «+» справа от списка стилей.
- 3. В появившемся диалоге Стиль WMS, заполнить поля и выбрать требуемые тематические раскраски и подписи.
- 4. Нажать ОК.

Редактирование Style в WMS Layer:

- 1. Перейти в диалог Слой WMS.
- 2. Выбрать Style элемент из списка Стили.
- 3. Нажать «...» справа от списка стилей.
- 4. В появившемся диалоге Стиль WMS, изменить требуемые данные.
- 5. Нажать ОК.

Удаление Style в WMS Layer:

- 1. Перейти в диалог Слой WMS.
- 2. Выбрать Style элемент из списка Стили.
- 3. Нажать «х» справа от списка стилей.
- 4. Нажать ОК.

15.7. Стили CSS

В WMS службе предусмотрена функция получения данных по клику на карте. WMS сервис способен возвращать данные в HTML формате. В некоторых случаях требуется оформить данные определенным образом. Общепринятый способ стилизации HTML осуществляется с помощью Cascading Style Sheets (css). Для того чтобы задействовать css, в утилите Hactpoйka WMS/WFS ZuluServer 2021 предусмотрена настройка css стилей.

Для настройки стилей css в утилите надо кликнуть в узле дерева Стили css.

Создание css стиля:

В общем случае для создания css стиля требуется:

- 1. Перейти на вкладку Стили css.
- 2. Заполнить поля Имя и Идентификатор класса.
 - Имя пользовательское название стиля, выбирается произвольно.
 - Идентификатор класса уникальная строковая комбинация, используется для связи таблицы со стилем (class).
- 3. Нажать Сохранить.

При создании Пользовательского css стиля необходимо:

- 1. Выбрать Пользовательский на вкладке Стили css.
- 2. Задать требуемые настройки:
 - Интервал ячеек (cellspacing)

- Внутренние отступы (cellpadding)
- Толщина границы (border)
- Цвет фона (bgcolor)
- Высота (height)
- Ширина (width)
- Выравнивание (align)

При создании css стиля из файла:

- 1. Выбрать Из файла на вкладке Стили css.
- 2. Нажать ... и в стандартном диалоге выбрать css файл.



Предупреждение

Идентификатор класса применяется к таблице с данными, возвращаемыми с сервера. Необходимо учитывать это при создании css стиля и указывать идентификатор, эквивалентный объявленному в css файле. Только в этом случае он применится к таблицам.

Изменение css стиля:

- 1. Перейти на вкладку Стили css.
- 2. Выбрать название редактируемого стиля в списке Стили.
- 3. Изменить требуемые параметры.
- 4. Нажать Сохранить на вкладке Стили css.

Удаление css стиля:

- 1. Перейти на вкладку Стили css.
- 2. Выбрать название удаляемого стиля в списке Стили.
- 3. Нажать Удалить на вкладке Стили css.

Применение css стиля к WMS слою:

Для того чтобы данные, возвращаемые при запросе к WMS службе, были оформлены в соответствии с объявленным стилем, следует применить стиль сss к WMS слою. Для этого:

- 1. Перейти на вкладку Слой WMS. Рисунок 15.12, «Диалог Слой WMS»
- 2. В выпадающем списке css диалога Слой WMS выбрать имя ранее объявленного стиля.
- 3. Нажать ОК.
- 4. Сохранить изменения кнопкой Сохранить или командой главного меню ФайлСохранить.

15.8. Просмотр данных по протоколам WMS и WFS

• <u>Раздел 15.8.1, «Просмотр данных в веб-браузере»</u>

- Раздел 15.8.2, «Просмотр WMS данных в программе MapInfo»
- Раздел 15.8.3, «Просмотр WFS данных в программе MapInfo»
- Раздел 15.8.4, «Просмотр WMS данных в программе Google Планета Земля»
- Раздел 15.8.5, «Просмотр WMS данных в программе Quantum GIS»
- Раздел 15.8.6, «Просмотр WMS данных в программе ESRI ArcGIS»
- Раздел 15.8.7, «Просмотр WMS данных в программе ZuluGIS»
- <u>Раздел 15.8.8, «Веб-ориентированные WMS клиенты»</u>

15.8.1. Просмотр данных в веб-браузере

Просмотреть опубликованные данные можно, сделав соответствующий запрос посредством веб-браузера.

Требуемый формат запроса – http://<имя сервера или ip адрес>:<порт zulu server>/<URI сервиса>? service=<cepвис>&version=<версия сервиса>&request=GetCapabilities. Например, если запрос осуществляется с серверной машины, а сервер запущен с URI (ws) и портом (6473) по умолчанию:

• Для службы WMS 1.1.1 запрос выглядит как:

http://localhost:6473/ws?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities;

• Для службы WMS 1.3.0 запрос выглядит как:

http://localhost:6473/ws?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities;

• Для службы WFS 1.0.0 запрос выглядит как:

http://localhost:6473/ws?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities;

На запрос сервер должен вернуть xml документ, описывающий возможности службы и его опубликованные данные.

Также просмотреть опубликованные данные можно, используя ГИС со встроенным WMS/WFS клиентом. На официальном сайте Open Geospatial Consortium в разделе Implementing Products (<u>http://www.opengeospatial.org/</u>resource/products/implementing) находится исчерпывающий список официально зарегистрированных программ, которые поддерживают спецификацию WMS и WFS. Вот некоторые из этих программ:

- 1. MapInfo Professional http://www.esti-map.ru/
- 2. Google Планета Земля <u>http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html</u>
- 3. Quantum GIS <u>http://qgis.org/</u>
- 4. ESRI ArcGIS http://www.esri.com/software/arcgis
- 5. ZuluGIS http://politerm.com.ru/

15.8.2. Просмотр WMS данных в программе MapInfo

- 1. Выбрать меню File|Open Web Service|Open WMS Table или нажать кнопку на панели инструментов Open WMS Table.
- 2. В появившемся диалоге Open WMS Table нажать Servers....

- 3. В диалоге WMS Servers List нажать Add....
- 4. Указать Server URL и название.
- 5. Нажать ОК.
- 6. В WMS Servers List выбрать добавленный сервер из списка.
- 7. Нажать ОК.
- 8. Выбрать слой из WMS Layers диалога Open WMS Table и добавить его в правый список.
- 9. Нажать ОК и дождаться загрузки растровой карты.



Рисунок 15.15. Просмотр WMS в MapInfo

15.8.3. Просмотр WFS данных в программе MapInfo

- 1. Выбрать меню File|Open Web Service|Open WFS Table или нажать кнопку на панель инструментов Open WFS Table.
- 2. В появившемся диалоге Open WFS Table нажать Servers....
- 3. В диалоге WFS Servers List нажать Add....
- 4. Указать Server URL и название.
- 5. Нажать ОК.
- 6. В WFS Servers List выбрать добавленный сервер из списка.
- 7. Нажать **ОК**.
- 8. Выбрать слой из WFS Layers диалога Open WFS Table и добавить его в правый список.
- 9. Нажать Column Filter и выбрать столбцы.
- 10.Нажать Row Filter и задать фильтр.
- 11. Нажать ОК и дождаться загрузки векторной карты.



Рисунок 15.16. Просмотр WFS в MapInfo

15.8.4. Просмотр WMS данных в программе Google Планета Земля

- 1. Выбрать меню Добавить | Накладываемое изображение или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+O.
- 2. В появившемся диалоге Google Планета Земля Создать: Накладываемое изображение выбрать вкладку Обновить.
- 3. Нажать Параметры WMS.
- 4. В появившемся диалоге Google Планета Земля Настройки WMS нажать Добавить....
- 5. Указать Адрес URL и нажать ОК.
- 6. Выбрать добавленный Сервер WMS в диалоге Google Планета Земля Настройки WMS.
- 7. Дождаться загрузки слоев.
- 8. Выбрать слои из списков **Прозрачные слои** и **Непрозрачные слои** и добавить в правый список кнопкой **Добавить** ->.
- 9. Нажать Применить.

10.Нажать **ОК**.



Рисунок 15.17. Просмотр WMS в Google Earth

15.8.5. Просмотр WMS данных в программе Quantum GIS

- 1. Выбрать меню Слой|Добавить WMS-слой или Добавить WMS-слой на панели инструментов.
- 2. В появившемся диалоге Добавить слои с сервера нажать Создать.
- 3. В диалоге Создание нового WMS соединения указать название и URL сервера.
- 4. Нажать ОК.
- 5. В диалоге Добавить слои с сервера выбрать добавленный сервер из выпадающего списка.
- 6. Нажать Подключить.
- 7. Дождаться загрузки данных.
- 8. Выбрать слой в списке Слои.
- 9. Нажать Добавить.



Рисунок 15.18. Просмотр WMS в QGIS

15.8.6. Просмотр WMS данных в программе ESRI ArcGIS

- 1. Выбрать меню File|Open.
- 2. В открывшемся диалоге Open Content нажать на Servers слева.
- 3. Выбрать WMS в верхней части диалога Open Content.
- 4. В открывшемся диалоге Add New Server Connection задать параметры сервера и нажать OK.
- 5. Нажать **ОК** в диалоге **Open Content**.



Рисунок 15.19. Просмотр WMS в ESRI ArcGIS

15.8.7. Просмотр WMS данных в программе ZuluGIS

Для просмотра WMS карт в ZuluGIS необходимо предварительно создать файл описатель WMS(*.zww), после чего открыть аналогично тому, как открывается обычный слой Zulu. Для того чтобы создать файл описатель WMS(*.zww) для WMS службы, требуется:

- 1. Выбрать меню Слой/WMS....
- 2. В появившемся диалоге Параметры WMS задать имя слоя.
- 3. Указать адрес WMS сервера в поле Сервер WMS.
- 4. Загрузить данные сервера нажав «...» .
- 5. Выбрать требуемые слои из списка WMS Слои и добавить их в правый список.
- 6. Выбрать формат карты.
- 7. Запустить предварительный просмотр и убедиться в наличии требуемых данных на карте.
- 8. Сохранить описатель, нажав Сохранить и указав имя файла описателя.
- 9. Выбрать меню Карта|Добавить слой или в панели инструментов Добавить слой.
- 10.В диалоге выбора слоя указать Тип файлов WMS(*.zww), найти созданный файл описатель и выбрать его.



Рисунок 15.20. Просмотр WMS в ZuluGIS

15.8.8. Веб-ориентированные WMS клиенты

Также на сегодняшний день существуют реализации WMS клиентов, которые могут быть размещены в рамках сайта. Вот некоторые из них:

- OpenLayers project. <u>http://openlayers.org/</u>
- Компонент-карта для работы в WMS. <u>http://zs.zulugis.ru:6473/projections/index.htm</u>
- Компонент для работы в WFS. <u>http://zs.zulugis.ru:6473/webwfs/index.htm</u>

Эти и подобные им компоненты совместно с WMS/WFS службами позволяют достаточно быстро создать простое интернет-ориентированное ГИС решение.

Глава 16. Порядок публикации веб-данных

В данном разделе описан основной порядок публикации веб-данных на ZuluServer: слоев или карт по протоколам WMS и ZWS.

Подсказка

ZWS предоставляет наибольшие возможности публикации в веб и работы с данным ZuluGIS (по сравнению с другими протоколами), а также позволяет работать с опубликованными данными с помощью <u>ZuluGIS Mobile</u> [https://politerm.com/products/geo/zulugismobile/] и <u>ZuluGIS Online</u> [https://politerm.com/ products/geo/zulugismobile/].

WMS позволяет предоставлять доступ к данным ZuluGIS клиентам, поддерживающим данную спецификацию, в частности, Google API, OpenLayers, Leaflet, Yandex Maps, MapInfo, ArcGIS, Google Earth и т.д.

Публикация веб-данных выполняется в утилите <u>Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021</u> (ZsWsSetup.exe) [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsws.html]. Далее приведен общий порядок публикации:

- Публикация слоя по протоколу ZWS
- <u>Публикация всех слоев карты по ZWS</u>
- Раздел 16.3, «Публикация Карты по WMS»

16.1. Публикация Слоя по ZWS

Публикация слоя по протоколу ZWS возможна несколькими способами:

- 1. С помощью специальной утилиты <u>Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021 (ZsWsSetup.exe)</u> [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsws.html] – требуется доступ администратора на компьютере, где установлен ZuluServer. Пример публикации с ZuluServer смотрите в разделе <u>Раздел 16.1.1</u>, «Публикация слоя по ZWS с ZuluServer».
- 2. Непосредственно из ZuluGIS не требует доступа администратора на компьютере с ZuluServer. Пример публикации с клиента ZuluGIS смотрите в разделе <u>Раздел 16.1.2</u>, «Публикация слоя по ZWS с помощью <u>ZuluGIS</u>».

16.1.1. Публикация слоя по ZWS с ZuluServer

Публикация слоя по ZWS выполняется с помощью утилиты <u>Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021</u> (ZsWsSetup.exe) [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsws.html]. Утилита входит в состав ZuluServer и располагается в том же каталоге, где установлен ZuluServer, а также доступна в меню **Пуск**. Требуется доступ администратора на компьютере, где установлен ZuluServer.

Предупреждение

Слой для публикации в веб должен быть обязательно <u>опубликован</u> на ZuluServer и находиться в <u>корневом</u> каталоге данных сервера (по умолчанию папка Data).

Если вы уже работаете со слоем как с серверным, значит, он уже опубликован.

Далее приведен общий порядок публикации слоя для доступа по протоколу ZWS:

1. Запустите утилиту Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021.



Внимание

Следует запускать с правами администратора.

2. Создайте пространство имён – в левой части окна выберите Пространства имен и нажмите кнопку Добавить.

Если нужное пространство уже имеется, то выберите его из соответствующего списка.

😴 Публикация данных для веб-с	служб ZuluServer 2021 —			×
Файл Справка				
🗒 ZuluServer 8.0	🐄 Управление пространствами имен			
📲 Настройки WMS				
— 🙀 Настройки WFS	Добавить Изменить	Уд	цалить	ь
— 🏠 Стили CSS				
📲 Tile-сервер	Пространство имен			
👆 Трекинг				
Пространства имен				
2				

Рисунок 16.1. Создание пространства имен

3. В открывшемся окне введите уникальное имя для пространства имен и нажмите кнопку ОК.

👔 Примечание

Пространство имен – это некое абстрактное объединение опубликованных слоев по какому-то признаку (один и тот же город, проект, область или т.д.). Например, для демонстрационных примеров пространство имен можно назвать **examples**.

Допустимыми в имени являются латинские буквы, арабские цифры и символ " ".

Имя пространства имен должно быть уникальным в рамках ZuluServer. Например если создать пространство имен **examples**, то это имя уже будет "занято" и повторно создать пространство имен с таким же именем не получится.

Имена слоев внутри одного пространства имен уникальные. В одном пространстве имен не может быть слоев с одинаковым именем.

Пространство имен		×
Имя: Example		
	OK	Отмена

Рисунок 16.2. Ввод имени пространства

4. В левой части окна выберите созданное пространство имен и в верхнем правом углу нажмите кнопку Добавить...:

💱 Публикация данных для веб-с	служб ZuluServer 2021		_	C		×
Файл Справка						
TuluServer 2021	Управление слоями простра	нства имен				
— 🙀 Настройки WMS						
Настройки WFS			Добавить Изменить	7	/далит	ь
Тile-сервер	line .	Caoă (vonzo				
рекинг	VIMIN	слоилкарта				
Пространства имен						
Ready]			NU	м	
-						

Рисунок 16.3. Управление слоями пространства имен

5. Чтобы выбрать слой для публикации, в открывшемся окне нажмите кнопку Обзор....

В окне выборе файлов проверьте, что указан тип файлов Слои ZuluServer (*.zl), и укажите слой для публикации.



Предупреждение

Слой для веб-публикации должен быть опубликован на сервере и находиться в <u>корневом каталоге</u> <u>данных</u> сервера (по умолчанию папка Data).

Открыть файл							×
Папка:	C:\Progra	am Files\ZuluGIS\Data\Examp	oles\Kvartal			- C 🕐 🎦 🗓 🗉	•
	Объект		Файл	Размер	Тип	Изменен	
Мои карты	test_bd	1	drain 343 zl	1 K5	Папка с файлами Спой векторный	13.06.2024 10:52:08 23.05.2024 12:35:00	
	🔄 Здания		DOMA.zl	1 KG	Слой векторный	30.07.2021 14:09:10	
Рабоний стол	🔄 Канализа	ация	drain.zl	1 KE	Слой векторный	08.05.2024 12:26:24	
4-9	📄 Кварталь	al de la constante de la const	QUART.zl	1 KG	Слой векторный	30.07.2021 14:09:10	
	Надписи		IEXI.zl	1 KB 1 KB	Слой векторный	30.07.2021 14:09:10	
Документы	Пример т	тепловой сети	teplosam.zl	1 KG	Слой векторный	30.07.2021 14:09:10	
	🗐 Слойсде	ефектами	defect.zl	1 KE	Слой векторный	30.07.2021 14:09:10	
Этот компью							
🇳 Сењ							
							лкрыть
	Тип файлов:	Слои ZuluServer (*.zl)				Ň (Отмена
		Слои ZuluGIS (*.zmp) Слои ZuluServer (*.zl)				63	

Рисунок 16.4. Выбор типа файлов для публикации

6. Установите галочку Доступ в области Протокол ZWS. При необходимости введите имя слоя.

(i) Примечание

Имя слоя при публикации при ZWS служебное и используется для обращения к слою при выполнении запросов ZWS. В ZuluGIS Mobile и ZuluGIS Online пользователь будет видеть пользовательское *Название слоя*.

```
<Layer>
<Name>Имя_пространство_имен:Имя слоя при публикации</Name>
<Title>Haзвание слоя ZuluGIS </Title>
</Layer>
```

Слой/карта Х
Пространство имен:
example
Слой/карта Zulu
Имя:
C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl O630p
Название:
Пример тепловой сети
Протокол ZWS Имя: teplosam
Параметры отображения: Интервал обновления, с:
По умолчанию 🗸 0
Редактирование геометрии через веб-службы отключено
Pедакторовать в ZuluGIS Mobile только по GPS
Расчетная модель:
<net> V</net>
ОК Отмена

Рисунок 16.5. Добавление слоя в пространство имен

- 7. Укажите дополнительные параметры веб-публикации слоя:
 - а. Параметры отображения слоя:
 - По умолчанию

Слой будет отображаться со стандартными настройками отображения.

• Из настроек слоя

При отображении слоя будут использоваться индивидуальные настройки отображения (масштаб отображения слоя, типов и режимов, направлений), сохранённые в слое. Подробнее о сохранении настроек внутри слоя: <u>https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#layer_setup_save.html</u>

• Интервал обновления слоя.

👔 Примечание

Интервал обновления – указывается в секундах частота обращения клиента к серверу для проверки актуальности текущих данных.

Можно использовать, когда данные слоя меняются "внешними средствами", например, при записи в базу данных слоя SCADA системой или изменении данных с помощью запросов внутри СУБД.

- b. Поиск по ID включает в опубликованном слое возможность быстрого поиска по ID идентификатору объекта, например, <u>https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/index.html#map_search.html</u> и <u>https://politerm.com/zulugismobile/webhelp/index.html#search_rules.html</u>.
- с. Редактирование геометрии через веб-службы отключено при включении данной опции геометрию объектов (перемещение, добавление, удаление объектов) слоя нельзя будет отредактировать из веб-

приложений: ZuluGIS Online, ZuluGIS Mobile и т.п. Сменить режим или изменить информацию по объектам слоя в этом случае возможно.

- d. Редактировать в ZuluGIS Mobile только по GPS при включении данной опции этот слой будет редактироваться в ZuluGIS Mobile только по текущим GPS-координатам устройства. В ZuluGIS Mobile при вводе нового объекта [https://politerm.com/zulugismobile/webhelp/index.html#edit_add_network.html] будет доступна только кнопка ввода по текущим координатам устройства.
- e. Расчетная модель для проведения <u>расчетов из ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/ zulugisonline/webhelp/index.html#hydraulic_calculations.html] указывается расчетная модель инженерной сети: **ZuluThermo**, **ZuluHydro**, **ZuluSteam**, **ZuluGaz** или **ZuluDrain**. Данный параметр следует обязательно указывать только в том случае, если планируется вести гидравлические расчеты из вебинтерфейса через тонкого клиента с использованием <u>ZuluNetTools</u> [https://www.politerm.com/products/ devtools/zulunettools/].
- 8. Для сохранения настроек нажмите кнопку ОК и выберите команду главного меню Файл/Сохранить.

Слой будет опубликован в веб и доступен для дальнейшей работы.

16.1.2. Публикация слоя по ZWS с помощью ZuluGIS

Чтобы опубликовать серверный слой для веб-служб ZuluServer из ZuluGIS:

- 1. Выберите меню Слой|Опубликовать для веб-служб ZuluServer.
- 2. Если слой заранее не загружен в активную карту, то в открывшемся окне Выбор слоя укажите слой на сервере геоданных для публикации. Если слой загружен, то откроется диалоговое окно Публикация слоев по протоколу ZWS. В нем из списка Слой выберите слой. Также слой можно выбрать, нажав кнопку Обзор.



Предупреждение

Слой для веб-публикации должен быть <u>опубликован</u> [https://politerm.com/zuludoc/ index.html#layer_copy_server.html] на ZuluServer и находиться на доступном сервере геоданных.

- 3. Создайте <u>пространство имён</u> [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#namespaces.html]. Для этого следует нажать кнопку Добавить и в появившемся окне внести название для пространства. Допустимыми в названии являются латинские буквы, арабские цифры и символ "_". Если нужное пространство уже имеется, то его надо выбрать из соответствующего списка.
- 4. В строке Имя ZWS введите служебное имя слоя и установите опцию Доступ.
- 5. Выберите параметры отображения слоя:
 - по умолчанию слой будет отображаться без собственных настроек отображения;
 - из настроек слоя при отображении слоя будут использоваться настройки (масштаб отображения слоя, типов и режимов, направлений), <u>сохранённые в слое</u> [https://www.politerm.com/zuludoc/ index.html#layer_setup_save.html].
- 6. При необходимости укажите в секундах Интервал обновления слоя.

Примечание

Интервал обновления – указывается в секундах частота обращения клиента к серверу для проверки актуальности текущих данных.

Необходимо указывать в случаях, когда данные слоя меняются «внешними средствами», например, при записи в базу данных слоя SCADA системой или изменении данных с помощью запросов внутри СУБД.

- 7. При установке опции Редактирование геометрии через веб отключено запрещается редактирование графической информации через <u>веб-службы</u> [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/ index.html#intr_zws.html]. В этом случае при попытке редактирования геометрии через <u>ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/products/geo/zulugisonline/] или <u>ZuluGISMobile</u> [https://www.politerm.com/products/ geo/zulugismobile/] будет появляться ошибка.
- 8. При установке опции Редактировать в ZuluGISMobile только по GPS в <u>ZuluGISMobile</u> [https:// www.politerm.com/products/geo/zulugismobile/] координаты при вводе объекта возможно получать только по GPS данным.
- 9. Для инженерных сетей из списка Расчетная модель можно указать расчетную модель, которая соответствует публикуемому слою. Данный параметр следует обязательно указывать только в том случае, если планируется вести гидравлические расчеты из веб-интерфейса через тонкого клиента с использованием <u>ZuluNetTools</u> [https://www.politerm.com/products/devtools/zulunettools/].

Публикация слоев по протоколу ZWS	×
<u>С</u> лой:	
Пример тепловой сети 🗸	Обзор
zulu://localhost:6473/Examples/Kvartal/teplosam.zl	
Пространство имен:	
Map_example ~	Добавить
Имя ZWS:	
Teplo	🗹 Доступ
Отображение: Обновление, с:	
По умолчанию 🗸 0	
Редактирование геометрии через веб-службы	отключено
Редактировать в ZuluGIS Mobile только по GPS	
Расчетная модель:	
ZuluThermo 🗸	
Публикации:	
<Новый>	Опубликовать
	Удалить
	Закрыть

Рисунок 16.6. Диалог Публикация слоев по протоколу ZWS

10.Нажать кнопку Опубликовать.

В случае удачной публикации в разделе Публикации появится название пространства имен и через двоеточие название опубликованного слоя.

16.2. Публикация всех слоев карты по ZWS

Публикация карты по ZWS позволяет быстро опубликовать все слои, входящих в состав карты.

(i) Примечание

При публикации карты публикуются только слои, входящие в состав карты. Сам файл карты не создается; его следует создать самостоятельно из слоев, опубликованных в веб. Например, можно использовать ZuluGIS Online для создания карты для веб, подробнее [https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/ index.html#map.html%23_map_about].

Публикация выполняется с помощью утилиты <u>Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021</u> (<u>ZsWsSetup.exe</u>) [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zsws.html]. Утилита входит в состав ZuluServer и располагается в том же каталоге, где установлен ZuluServer, а также доступна в меню **Пуск**. Требуется доступ администратора на компьютере, где установлен ZuluServer.

Далее приведен общий порядок публикации всех слоев карты по ZWS:

1. Запустите утилиту Публикация данных для веб-служб ZuluServer 2021.



Внимание

Следует запускать с правами администратора.

2. Создайте пространство имён – в левой части окна выберите Пространства имен и нажмите кнопку Добавить.

Если нужное пространство уже имеется, то выберите его из соответствующего списка.

😴 Публикация данных для веб-	служб ZuluServer 2021			_		×
Файл Справка						
🗒 ZuluServer 8.0	🍢 Управление пространс	твами имен				
📲 Настройки WMS						
🛶 🏤 Настройки WFS			Добавить	Изменить	Удал	ить
— 🎲 Стили CSS	D			•		
Тile-сервер	Пространство имен					
трекинг						
🔤 😨 Пространства имен						
h2						

Рисунок 16.7. Создание пространства имен

3. В открывшемся окне введите уникальное имя для пространства имен и нажмите кнопку ОК.

👔 Примечание

Пространство имен – это некое абстрактное объединение опубликованных слоев по какому-то признаку (один и тот же город, проект, область или т.д.). Например, для демонстрационных примеров пространство имен можно назвать **examples**.

Допустимыми в имени являются латинские буквы, арабские цифры и символ "_".

Имя пространства имен должно быть уникальным в рамках ZuluServer. Например, если создать пространство имен **examples**, то это имя уже будет "занято" и повторно создать пространство имен с таким же именем не получится.

Имена слоев внутри одного пространства имен уникальные. В одном пространстве имен не может быть слоев с одинаковым именем.

	×
OK	Отмена
	ОК

Рисунок 16.8. Ввод имени пространства

4. В левой части окна выберите созданное пространство имен и в верхнем правом углу нажмите кнопку Добавить...:

😴 Публикация данных для веб-	служб ZuluServer 2021		-		×
Файл Справка					
ZuluServer 2021	Управление слоями простр	ранства имен			
— 🙀 Настройки WMS					
Настройки WFS			Цобавить Изменить	Удали	ИТЪ
Піе-сервер	Имя	Слой/карта			
Пространства имен		chon hap to			
example					
Ready				NUM	

Рисунок 16.9. Управление слоями пространства имен

5. Чтобы выбрать слой для публикации, в открывшемся окне нажмите кнопку Обзор....

В окне выборе файлов проверьте, что указан тип файлов Карты ZuluGIS (*.zmp), и укажите карту для публикации.



Предупреждение

Карта для веб-публикации должна быть опубликована на сервере и находиться в корневом каталоге данных сервера (по умолчанию папка Data).

Открыть файл							×
Папка:	C:\Program	m Files\ZuluGIS\Data\Examples				- 🕞 🕐 🎦	I
Мои карты Рабочий стол Документы Этот компью	Объект drain gaz Kvartal my_trackin par test themo_reg	ig gul вартала	Файл Kvartal.zmp	Размер 40 КБ	Тип Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Карта ZuluGIS	Изменен 19.01.2024 15:4 19.01.2024 14:2 28.08.2024 17:2 26.02.2024 17:5 19.01.2024 14:1 24.10.2023 19:5 11.07.2024 14:4 30.07.2021 14:0	10:23 11:59 15:25 17:58 8:12 19:46 16:39 19:10
							Открыть
	Тип файлов:	Карты ZuluGIS (*.zmp) Карты ZuluGIS (*.zmp)				~	Отмена
		Слои ZuluServer (*.zl)					

Рисунок 16.10. Выбор типа файлов для публикации

6. Установите галочку Опубликовать все векторные слои карты:

example	
Слой/карта Zulu —	
Имя:	
C:\Program Files\Z	uluGIS\Data\Examples\Kvartal.zmp O63op
Название:	
Пример квартала	
7.00	
Протокол ZWS	
Протокол ZWS	
Протокол ZWS Имя:	Дост
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра	жения: Интервал обновления, с:
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра	жения: Интервал обновления, с:
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра По умолчанию	
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра По умолчанию Редактировани	
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра По умолчанию Редактировани Редакторовать	Дост Ф. Дост Ф. Дост Ф. О
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра По умолчанию Редактировани Редакторовать	Дост жения: Интервал обновления, с: О Поиск по ID не геометрии через веб-службы отключено в ZuluGIS Mobile только по GPS
Протокол ZWS Имя: Параметры отобра По умолчанию Редактировани Редакторовать Расчетная модель	

Рисунок 16.11. Добавление карты в пространство имён

- 7. Вы можете указать дополнительные параметры веб-публикации сразу для всех слоев карты (или позже настроить отдельно для каждого слоя):
 - а. Имя слоя и Доступ по ZWS при необходимости вы можете изменить имя слоя или отключить его публикацию (отключить опцию Доступ).



Примечание

Имя слоя при публикации при ZWS служебное и используется для обращения к слою при выполнении запросов ZWS. В ZuluGIS Mobile и ZuluGIS Online пользователь будет видеть пользовательское *Название слоя*.

```
<Layer>
<Name>Имя_пространство_имен:Имя слоя при публикации</Name>
<Title>Haзвание слоя ZuluGIS </Title>
</Layer>
```

- b. Параметры отображения:
 - По умолчанию

Слой будет отображаться со стандартными настройками отображения.

• Из настроек слоя

При отображении слоя будут использоваться индивидуальные настройки отображения (масштаб отображения слоя, типов и режимов, направлений), сохранённые в слое. Подробнее о сохранении настроек внутри слоя: <u>https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#layer_setup_save.html</u>

• Интервал обновления слоя.

👔 Примечание

Интервал обновления – указывается в секундах частота обращения клиента к серверу для проверки актуальности текущих данных.

Можно использовать, когда данные слоя меняются "внешними средствами", например, при записи в базу данных слоя SCADA системой или изменении данных с помощью запросов внутри СУБД.

- с. Поиск по ID включает в опубликованном слое возможность быстрого поиска по ID идентификатору объекта, например, <u>https://www.politerm.com/zulugisonline/webhelp/index.html#map_search.html</u> и <u>https://politerm.com/zulugismobile/webhelp/index.html#search_rules.html</u>.
- d. Редактирование геометрии через веб-службы отключено при включении данной опции геометрию объектов (перемещение, добавление, удаление объектов) слоя нельзя будет отредактировать из веб-приложений: ZuluGIS Online, ZuluGIS Mobile и т.п. Сменить режим или изменить информацию по объектам слоя в этом случае возможно.
- e. Редактировать в ZuluGIS Mobile только по GPS при включении данной опции этот слой будет редактироваться в ZuluGIS Mobile только по текущим GPS-координатам устройства. В ZuluGIS Mobile при вводе нового объекта [https://politerm.com/zulugismobile/webhelp/index.html#edit_add_network.html] будет доступна только кнопка ввода по текущим координатам устройства.
- f. Расчетная модель для проведения <u>расчетов из ZuluGIS Online</u> [https://www.politerm.com/ zulugisonline/webhelp/index.html#hydraulic_calculations.html] указывается расчетная модель инженерной сети: **ZuluThermo**, **ZuluHydro**, **ZuluSteam**, **ZuluGaz** или **ZuluDrain**. Данный параметр следует обязательно указывать только в том случае, если планируется вести гидравлические расчеты из вебинтерфейса через тонкого клиента с использованием <u>ZuluNetTools</u> [https://www.politerm.com/products/ devtools/zulunettools/].
- 8. Для сохранения настроек нажмите кнопку ОК. На экране отобразится список опубликованных слоев.
- 9. Чтобы настроить отображение для определенного слоя, выберите его двойным щелчком и внесите необходимые изменения:

Публикация данных для веб-сл файа. Статачия	лужб ZuluServer 2021	- D X
Файл Справка	🗐 Управление слоями простр	анства имен
— 🙀 Настройки WMS — 🎇 Настройки WFS		Добавить Изменить Удалить
трекинг	Имя	Слой/карта
Пространства имен екатрle Кварталы Надписи Здания Пример тепловой с Пример водопрово, Слой с дефектами	Слой с дефектами Здания Кварталы Пример тепловой сети Надписи Пример водопроводной сети	С:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\defect.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\QUART.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl C:\Program Files\ZuluGIS\Data\Examples\Kvartal\teplosam.zl O63op Haзвание: Пример тепловой сети Протокол ZWS Имя: teplosam Mapaметры отображения: Интервал обновления, c: По умолчанию 0 PegakTирование геометрии через веб-службы отключено PegakTupoBanue reometrpuu через веб-службы отключено PegakTupoBanue reometrpuu через веб-службы отключено CuluThermo OK Отмена

10.Для сохранения изменения выберите команду главного меню Файл Сохранить.

Указанные слои будут опубликованы в веб и доступны для дальнейшей работы.

16.3. Публикация Карты по WMS

Публикация данных для доступа по протоколам WMF/WFS выполняется в утилите публикации данных для веб-служб ZsWsSetup.exe (подробнее смотрите раздел: <u>Глава 15</u>, <u>Утилита публикации данных веб-служб</u> (<u>ZsWsSetup</u>)). Далее приведен общий порядок публикации карты для доступа по протоколу WMS:

1. Создать пространство имён. Для этого следует нажать кнопку Добавить в окне Управление пространствами имен (Рисунок 16.12, «Создание пространства имен»).

💱 Публикация данных для веб-	-служб ZuluServer 2021 —		×
Файл Справка			
📜 ZuluServer 8.0	🌺 Управление пространствами имен		
📲 Настройки WMS			
— 🙀 Настройки WFS	Добавить Изменить	Удал	пить
— 🔆 Стили CSS			
🛁 🙀 Tile-сервер	Пространство имен		
💮 🙀 Трекинг			
Пространства имен			
2			

Рисунок 16.12. Создание пространства имен

2. В открывшемся окне ввести имя пространства и нажать кнопку ОК.

Пространство имен		×
Имя:		
Example		
	OK	Отмена

Рисунок 16.13. Ввод имени пространства

3. Перейти в окно Управление слоями пространства имен; для этого надо выделить курсором пространство в левой части окна (<u>Рисунок 16.14</u>, «Управление слоями пространства имен»).

😴 Публикация данных для веб-о	служб ZuluServer 2021		_		×
Файл Справка	_				
ZuluServer 2021	Управление слоями простр.	анства имен			
🛶 🙀 Настройки WMS					
🕂 🎲 Настройки WFS			Добавить Изменить	Удал	ить
— 🎲 Тіle-сервер	14	Caratheren			
трекинг	ИМЯ	Слои/карта			
]				
Ready				NUM	.:

Рисунок 16.14. Управление слоями пространства имен

4. Добавить карту в пространство имён, нажав кнопку Добавить в правой верхней части окна (Рисунок 16.14, «Управление слоями пространства имен»). С помощью кнопки ... выбрать карту для публикации (Рисунок 16.15, «Добавление карты в пространство имён»).

Слой	×
Пространство имен: Example]
Слой/карта Zulu	
Имя:	
C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Examples\Thermo\K	Обзор
Название	
Пример тепловой сети	
Протокол ZWS Имя:	
Параметры отображения: По умолчанию V	Доступ
ОК	Отмена

Рисунок 16.15. Добавление карты в пространство имён

5. Выбрать карту внутри пространства имён в левой части окна (<u>Рисунок 16.16, «Создание WMS Layer»</u>) и нажать кнопку Добавить для создания WMS Layer.

😴 Публикация данных для веб-служб	ZuluServer 2021				_		Х
Файл Справка							
📱 ZuluServer 8.0	🍯 Публикация	IWMS и WFS данных					
📲 Настройки WMS							
📲 Настройки WFS	WMS слои:			Добавить	Изменить	Удали	ИТЬ
— 🏠 Стили CSS		0		0.000			
Піе-сервер	Имя слоя	Описание		CTUDE CSS	Запрос ин	нформации	1
Пространства имен							
Пример тепловой сети							
	<						>
	WFS слои:			Добавить	Изменить	Удали	ить
	Имя слоя	Описание	Типы	SRS			
Ready						NUM	

Рисунок 16.16. Создание WMS Layer

- 6. Настроить необходимые параметры WMS Layer (Рисунок 16.17, «Настройка параметров WMS слоя»):
 - <u>Имя уникальное служебное имя WMS Layer. Задается латинскими буквами в верхнем и нижнем регистре.</u> 137
Описание – произвольный, обязательный параметр, обозначающий пользовательское название WMS Layer. Задается латинскими или русскими буквами с учетом регистра.

Сглаживание- опция, отвечающая за визуальное сглаживание.

Запрос информации – опция, которая разрешает запрашивать данные слоя.

Пользовательские название полей – опция, которая определяет, какие названия будут отображается при получении информации: пользовательские (UserName) или реальные названия полей.

Параметры из настроек слоя – при включении данной опции будут использоваться параметры отображения, сохранённые для слоя (например, отображение направлений, типов и т.д.). Подробнее о сохранении настроек слоя: <u>https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#layer_setup_save.html</u>. Если опция отключена, слой будет отображаться по умолчанию.

лой WMS		
Имя:		
Map_Thermo		
Описание:		
Карта пример те	пловой сети	
Сглажив	ание 🗹 🛛 Пользовательские названия полей 🗹]
Запрос информ	ации 🗌 Параметры из настроек слоя 🛛 🗸]
CSS:		
Стили:		
Стили: Имя стиля	Описание	
Стили: Имя стиля	Описание	
Стили: Имя стиля	Описание	-
Стили: Имя стиля	Описание	
Стили: Имя стиля	Описание	•
Стили: Имя стиля	Описание	-
Стили: Иня стиля	Описание	
Стили: Имя стиля	Описание	•

Рисунок 16.17. Настройка параметров WMS слоя

7. В результате в окне Публикация WMS и WFS данных отобразится следующее:

💱 Публикация данных для веб-служб	ZuluServer 2021					-		\times
Файл Справка								
🚡 ZuluServer 8.0	🧿 Публикация	WMS и WF	S данных					
📲 Настройки WMS								
— 🏠 Настройки WFS	WMS слои:				Добавить	Изменить	Удалит	ь
— 🏠 Стили CSS								
📲 🏠 Tile-сервер	Имя слоя		Описание	Сти	пь CSS	Запрос ин	формации	
👆 Трекинг	🐤 Map_Thermo		Пример тепловой сети			1		
🚊 🐄 Пространства имен								
Example								
🍥 Пример тепловой сети								
	<							>
	WFS слои:				Добавить	Изменить	Удалит	ь
	Имя слоя	Описание		Типы	SRS			
Ready	,						NUM	

Рисунок 16.18. Результат настройки

8. Сохранить, выбрав команду главного меню Файл|Сохранить.



Внимание

Если невозможно сохранить настройки, утилиту следует запускать с правами администратора.

9. Дополнительно при необходимости настройки данных в HTML формате указать CSS стиль. Подробнее о CSS: Раздел 15.7, «Стили CSS».

Глава 17. Работа в режиме Tile-сервера

ZuluServer 2021 реализует функции **Tile-сервера**. Служба Tile-сервера обеспечивает доступ к пространственным графическим данным (карте), хранимым на сервере в формате растровых изображений искомых данных с разной степенью приближения (слоев), нарезанных на фрагменты, называемые плитками или тайлами. Принцип нарезки следующий: каждый следующий слой имеет разрешение в четыре раза больше предыдущего и содержит в четыре раза больше тайлов, при этом тайлы всех уровней имеют одинаковый размер, наиболее распространенный – 256х256 пикселей. Набор слоев тайлов с разным приближением для одних и тех же картографических данных образует тайловый слой, эквивалентный одному слою карты. На тайловом сервере может храниться несколько тайловых слоев, и программа-клиент запрашивает с сервера данные только необходимых ей слоев.

Тот факт, что графические данные хранятся в виде уже подготовленных к выгрузке растров заданного формата, позволяет значительно упростить выполнение задач сервера по сравнению с другими типами серверов картографических данных. Вся работа Tile-сервера заключается в передаче клиенту растров по его запросам, минуя сложный и затратный с точки зрения ресурсов процесс "визуализации" исходных картографических данных. Благодаря этому Tile-сервер позволяет обслуживать большее число клиентов одновременно, чем другие виды картографических серверов, или работать на более слабом аппаратном обеспечении при равной нагрузке.

Тайловые слои для подключения к тайловому серверу ZuluServer 2021 создаются с помощью программы Zulu и подключаются к тайловому серверу ZuluServer через файл описатель тайлового слоя с расширением .zww. Настройки тайловых слоев, публикуемых ZuluServer 2021 в режиме Tile-сервера, могут задаваться в конфигурационной утилите ZsWsSetup.exe (Раздел 17.1, «Управление тайловыми слоями») или напрямую в конфигурационном файле wms.xml (Раздел 13.6.3, «Структура public-tiles»).

ZuluServer поддерживает нашу упрощенную спецификацию ZWMTS (<u>Раздел 13.4, «ZWMTS (Zulu Web Map Tile Service</u>)») и спецификацию OGC WMTS (<u>Раздел 13.3, «WMTS (OpenGIS Web Map Tile Service</u>)»). Просмотреть опубликованные тайловые слои можно с помощью веб-браузера (например, <u>http://zs.zulugis.ru:6473/</u>ws?service=ZWMTS&request=GetTile&layer=world_3857&z=4&x=8&y=5) или специальных программ. Подробнее о просмотре: (<u>Раздел 17.3, «Просмотр опубликованных тайловых слоёв</u>»).

17.1. Управление тайловыми слоями

Для управления тайловыми слоями на ZuluServer 2021 следует использовать утилиту публикации данных для веб-служб ZsWsSetup.exe. Подробнее об утилите смотрите: <u>Глава 15</u>, *Утилита публикации данных веб-служб* (*ZsWsSetup*).

Настройка тайловый слоев выполняется в разделе Tile-сервер. Для перехода в него следует щелкнуть левой кнопкой мыши по строке Tile-сервер в дереве настроек в левой части окна утилиты. В правой части раздела диалога отображается список публикуемых на сервере тайловых слоев и кнопки добавления, редактирования и удаления слоев.

Для добавления нового слоя в список публикуемых нажмите кнопку Добавить, а для изменения уже существующего слоя выберите его в списке слоев и нажмите кнопку Изменить.

Для удаления тайлового слоя из списка публикуемых выберите его в списке и нажмите кнопку Удалить. Физическое удаление данных слоя с сервера при этом не производится.

💭 Публикация данных для веб-	служб ZuluServer 2021			-		×
Файл Справка						_
ZuluServer 2021	🐪 Трекинг					
📲 Настройки WMS						
— 🎲 Настройки WFS			Создать Добавить	. Изменить	Удали	πь
— 🎲 Tile-сервер	14	2X				
Трекинг	имя слоя трекинга	Слои				
🖃 🧌 Прострыйства имен	Cars	C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0	0\Data\Tracking\cars.b00			
examples	Y People	C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0)\Data\Tracking\people.b00			
Ready	1				NUM	

Рисунок 17.1. Настройка тайлового слоя в утилите публикации данных веб-служб

17.2. Порядок публикации тайловых слоёв

Настройки слоев, публикуемых ZuluServer 2021 в режиме Tile-сервера, также могут быть указаны в конфигурационном файле wms.xml (<u>Раздел 13.6.3, «Структура public-tiles»</u>).

Для публикации слоя в режиме тайл-сервера следует:

- 1. Создать zww описатель тайлового слоя с помощью ZuluGIS.
- 2. В утилите ZsWsSetup.exe перейти на вкладку Tile-сервер и нажать кнопку Добавить....

😴 Публикация данных для веб-	служб ZuluServer 2021				-		×
Файл Справка	8						
ZuluServer 2021	🛬 Грекинг						
Настройки WMS			Canada	References	14	Veee	
Настроики WFS			Создать	дооавить	Изменить	удали	116
а пе-сервер	Имя слоя трекинга	Слой					
	() Care	C:\Program Files (x86)\7ulu 8		rs b00			
	People	C:\Program Files (x86)\Zulu 8.	0\Data\Tracking\ca	onle b00			
			o para (nacing pa				
Ready						NUM	
neody						110111	

Рисунок 17.2. Публикация слоя в режиме тайл-сервера

3. В открывшемся окне настроек Tile-слоя (<u>Рисунок 17.3, «Параметры тайлового слоя»</u>) указать служебное Имя тайлового слоя.



Предупреждение

Все имена слоев должны быть уникальными и состоять из прописных и строчных латинских букв.

4. Нажать кнопку ... в поле Слой и указать путь к файлу описателю тайлового слоя (zww). После указания пути к слою нажать ОК.

Tile слой				×
		Имя OSM_Transport		
	Слой			
			OK	Отмена

Рисунок 17.3. Параметры тайлового слоя

5. После добавления в список tile-слоёв (<u>Рисунок 17.4, «Список tile слоёв</u>») сохранить изменения командой главного меню Файл|Сохранить.

🞏 Настройка WMS/WFS ZuluServer	8.0		_		×
Файл Справка					
ZuluServer 8.0	🍖 Tile-сервер				
— 🔆 Настройки WMS — 🦓 Настройки WFS — Стили CSS		Добави	Тъ	Удал	ить
Тіle-сервер Трекинг 💭	Имя tile-слоя	Слой/карта C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Preset\2gis\2gis.z C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Preset\osm\OsmT	ww ransport.zww		
⊡-тактранства имен 	(<u>шэ</u> гранспорт OpenStreetMap	C: \Program Hies (xob) /Zuill 8.0 \Preset vosm \Osm I	ransport.zww		
Ready				NUM	

Рисунок 17.4. Список tile слоёв

6. Проверить опубликованный слой можно в браузере:

OpenGIS Web Map Tile Service

<u>http://localhost:6473/ws?service=WMTS&request=GetCapabilities</u> – запрос на получение xml файла с параметрами опубликованных на сервере данных.

http://localhost:6473/ws?

<u>SERVICE=WMtS&REQUEST=GETTILE&TileMatrix=2&TileRow=1&TileCol=2&layer=OpenStreetMap&FORMAT=imagepng&Style=default&TileMatrixSet=ogc:1.0:googlecrs84quad&version=1.0.0 [http://localhost:6473/ws? SERVICE=WMtS&REQUEST=GETTILE&TileMatrix=2&TileRow=1&TileCol=2&layer=OpenStreetMap&FORMAT=imagepng&Style=default&TileMatrixSet=ogc:1.0:googlecrs84quad&version=1.0.0] – запрос на получение конкретного тайла.</u>

- 1. localhost: 6473 имя (адрес) сервера и порт.
- 2. *ws* URI сервиса.
- 3. *OpenStreetMap* служебное имя слоя.

Zulu Web Map Tile Service

http://localhost:6473/ws?service=ZWMTS&request=GetCapabilities – запрос на получение xml файла с параметрами опубликованных на сервере данных.

<u>http://localhost:6473/ws?service=ZWMTS&request=GetTile&layer=OpenStreetMap&z=4&x=8&y=5</u> – запрос на получение конкретного тайла.

17.3. Просмотр опубликованных тайловых слоёв

Просмотреть опубликованные на сервере данные можно, вводя соответствующие запросы в адресной строке веббраузера.

Описание спецификации можно изучить здесь: <u>http://www.opengeospatial.org/standards/wmts</u>. ZuluServer поддерживает два запроса WMTS:

• GetCapabilities – запрос на получение xml файла с параметрами опубликованных на сервере данных. Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?service=WMTS&request=GetCapabilities

• GetTile – запрос на получение конкретного тайла. Например:

http://zs.zulugis.ru:6473/ws? SERVICE=WMtS&REQUEST=GETTILE&TileMatrix=2&TileRow=1&TileCol=2&layer=world_3857&FORMAT=image/png&Style=default&TileMatrixSet=ogc:1.0:googlecrs84quad&version=1.0.0

Zulu Web Map Tile Service

ZuluServer поддерживает два запроса ZWMTS:

• GetCapabilities – запрос на получение xml файла с параметрами опубликованных на сервере данных. Запрос имеет следующий формат: http://<имя сервера или ip адрес>:<порт zulu server>/<URI сервиса>? service=ZWMTS&request=GetCapabilities

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?service=ZWMTS&request=GetCapabilities

GetTile запрос получение конкретного тайла. Запрос следующий на имеет http://<имя адрес>:<порт server>/<URI сервиса>? формат: сервера или ip zulu service=ZWMTS&request=GetTile&x=<X>&y=<Y>&z=<Z>&layer=<Имя слоя>&model=xyz

http://zs.zulugis.ru:6473/ws?service=ZWMTS&request=GetTile&layer=world_3857&z=4&x=8&y=5

Глава 18. Журналирование событий ZuluServer

Журнал событий приложений Windows

По умолчанию ZuluServer использует <u>журнал событий приложений Windows</u> [https://learn.microsoft.com/ ru-ru/sql/relational-databases/performance/view-the-windows-application-log-windows-10?view=sql-server-ver16] для записи различных событий: ошибок, предупреждений и информационных сообщений. События регистрируются службой журнала событий Windows, а их история сохраняется в соответствующих системных журналах.

В разделе Пуск|Просмотр событий|Журналы приложений и служб|ZuluServer|Operational находится информация о таких событиях, как старт, перезапуск и остановка ZuluServer, подключение и отключение пользователей и т.д. Полный список событий представлен в виде таблиц далее в этом разделе.

Примечание

Чтобы записывать более подробную и расширенную информацию о действия как пользователей ZuluServer, так и самого приложения, вы можете включить ведение собственного журнала событий и журнала веб-служб.

🛃 Просмотр событий							- 🗆 X
Файл Действие Вид Справка							
💠 🔿 🔁 📰 🛛 🔽							
 Просмотр событий (Локальный) Настраиваемые представления Журналы Windows Приложение Безопасность Установка Система Перенаправленные события 	Орегатіопаl Соб Уровень (а) Сведения (а) Сведения (а) Сведения (а) Сведения (а) Сведения (а) Сведения	бытий: 109 Дата и время 05.12.2022 19:37:56 05.12.2022 14:41:59 05.12.2022 14:40:22 05.12.2022 14:40:20 05.12.2022 14:40:20	Источник ZuluServer ZuluServer ZuluServer ZuluServer ZuluServer	Код со 201 200 101 201 102	Категория задачи Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует	^	Действия Оperational
 Журналы приложений и служб Пnternet Explorer Microsoft Microsoft Office Alerts OpenSSH VisualSVN Server VisualSVN Server Activity VisualSVN Server Background Jobs 	ений и служб Сведения 05.12.2022 14:32:19 ZuluServer 200 Отсутствует событие 102, ZuluServer 201 Отсутствует событие 102, ZuluServer Хар ег событие 102, ZuluServer Хар Событие 102, ZuluServer Хар			×	 Фильтр текущего журнала Свойства Отключить журнал Найти Сохранить все события как Привязать задачу к журналу 		
 VisualSVN Server Management VisualSVN Server Replication Windows PowerShell ZuluServer Operationa Служба управиения ключами События оборудования Подписки) Имя журнала: Источник: Код Уровень: Пользов.: Код операции: Подробности:	ZuluServer/Operational ZuluServer 102 Сведения СИСТЕМА (2) <u>Справка в Интернете для</u>	Дата: 05.12.2 Категория задачи: Отсутс Ключевые слова: Компьютер: DESKTC	022 14:40:20 твует DP-U1VJTO0			Вид Обновить Справка Событие 102, ZuluServer

Рисунок 18.1. Общий вид окна программы

٠

Внимание

По умолчанию в журнал событий попадают только общие события жизни сервера с кодами *lxx* (запуск, остановка). Планируется добавить ещё и случай сбоя (вылет). Расширенное логирование включается при работе ZuluServer в режиме повышенной безопасности (strict).

Таблица 18.1. События сервера

Код	Название	Параметры
101	Server Start	HaspID-ID ключа защиты.

Код	Название	Параметры
		UserLimit — макс. кол-во соединений.
		WebSvc – наличие лицензии на веб-службы.
		WebSvcLimit – лимит на веб-службы (запросы).
102	Server Stop	

Таблица 18.2. События авторизации

Код	Название	Параметры
200	Auth: User logged in	Login – логин пользователя.
201	Auth: User logged out	Сліерт IP адрес, откуда была попытка авторизации.
202	Auth: User limit exceeded	
203	Auth: Attempt limit exceeded	
204	Auth: User account disabled	
205	Auth: Login attempt disabled	

Таблица 18.3. События действий администратора

Код	Название	Параметры
300	Admin: Operation succeeded	Login – логин пользователя, проводящего операцию.
301	Admin: Operation failed	ClientIP-IP клиента, откуда выполняется операция.
		<i>Ор</i> – операция (add, delete, change).
		<i>Obj Type</i> – тип объекта безопасности (user, group, role).
		<i>ObjName – имя объекта безопасности.</i>
		<i>Prop</i> – (зарезервировано).
		ErrCode – код результата операции.
		<i>ErrMsg</i> – расшифровка результата операции.
302	302 Admin: Group member list changed	Login – логин пользователя, проводящего операцию.
		ClientIP-IP клиента, откуда выполняется операция.
	(изменился состав группы)	GroupName – имя группы.
		<i>Ор</i> – операция (add, delete).
		Оbј Туре – тип объекта безопасности (user, group). ОbјName – имена объекта безопасности через запятую.
303	Admin: Roles assigned to a user or	Login – логин пользователя, проводящего операцию.
	group	ClientIP-IP клиента, откуда выполняется операция.
(пользователю или гру назначены роли)	(пользователю или группе назначены роли)	<i>ObjType</i> – тип объекта безопасности (user, group).
		ObjName – имя объекта безопасности. Roles – назначенные роли через запятую.
304	Admin: Role permissions changed	Login – логин пользователя, проводящего операцию.

Код	Название	Параметры
	(изменился состав полномочий	ClientIP-IP клиента, откуда выполняется операция.
	для роли)	
		Role-имя роли.
		Allow – перечисление полномочий через запятую.
		Deny – перечисление полномочий через запятую.

Таблица 18.4. События доступа к данным (ресурсам)

Код	Название	Параметры
400	Access: Operation succeeded	Login – логин пользователя, проводящего операцию.
401	Access: Operation failed	ClientIP-IP клиента, откуда выполняется операция.
		<i>Ор</i> – операция (read).
		<i>ObjType</i> – тип pecypca (layer, map, project).
		ObjName – имя ресурса (URI).
		ErrCode – код результата операции. ErrMsg – расшифровка результата операции.

Собственный журнал событий

Собственный журнал событий сервера (лог) записывается в текстовый файл вида *ZuluServ_DDMMYYYY.log*, где DD, MM и YYYY обозначают день, месяц и год соответственно. Иными словами, на каждый день работы сервера будет создаваться свой файл протокола.

📙 🛃 🚽 🗧 C:\Progra	m Files (x86)\Zulu 8.0		-		
Файл Главная Под	делиться Вид			~ 🧧)
← → • ↑ 📙 « Pr	ogram Files (x86) 🔹 Zulu 8.0	~ 0	у Поиск: Zulu 8.0	م ر	
> 📑 Видео 🔨	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	~
> 🔮 Документы	ZuluServ_16112017.log	20.11.2017 11:25	Текстовый документ	1 КБ	
> 🖊 Загрузки	ZuluServ_18102017.log	18.10.2017 12:23	Текстовый документ	106 KE	
> 📰 Изображения	ZuluServ_19102017.log	19.10.2017 12:02	Текстовый документ	1 КБ	
> 👌 Музыка	ZuluServ_20112017.log	21.11.2017 9:54	Текстовый документ	109 KE	
> Рабочий стол	ZuluServ_21112017.log	21.11.2017 17:08	Текстовый документ	450 KE	
Покальный лис	ZuluServ_23102017.log	23.10.2017 9:35	Текстовый документ	1 КБ	
локальный дис	ZuluServ_23112017.log	23.11.2017 9:19	Текстовый документ	1 КБ	
> 🚘 Data (D:)	ZuluServ_24102017.log	25.10.2017 0:00	Текстовый документ	224 КБ	
> 👝 USB-накопителі	ZuluServ_25102017.log	26.10.2017 9:53	Текстовый документ	190 КБ	
> USB-накопитель	ZuluServ_26102017.log	26.10.2017 9:53	Текстовый документ	1 КБ	1
_	ZuluServ_27102017.log	30.10.2017 10:49	Текстовый документ	1 КБ	
> 🍠 Сеть	ZuluServ_30102017.log	31.10.2017 14:53	Текстовый документ	35 KB	
¥	<			>	
Элементов: 92 Выбран	1 элемент: 664 КБ			122 🖿	

Рисунок 18.2. Файлы протокола работы сервера

Чтобы анализировать информацию лог-файлов и выводить различную статистику вместе с ZuluServer 2021, устанавливается утилита <u>Журнал ZuluServer 2021</u> (zslogview.exe).

Для запуска журнала

Выберите пункт в главном меню Пуск|Журнал ZuluServer 2021 или запустите файл **ZSLogView.exe** из папки, где установлен ZuluServer 2021.

Подробнее о работе с Журналом ZuluServer смотрите разделы:

- Описание интерфейса и панелей инструментов утилиты: <u>Раздел 18.1, «Знакомство с интерфейсом»</u>.
- Работы с анализатором лога: <u>Раздел 18.2, «Работа с анализатором лога»</u>.

18.1. Знакомство с интерфейсом

Журнал ZuluServer по внешнему виду весьма похожа на продукты семейства Microsoft Office и имеет ленточный интерфейс – панели инструментов, разделенных вкладками.

					Pas6op	лога - C:\l	rogra	ım File	; (x86)\Zulu 8	.0\ZuluServ_1	5102017	Jog				-		×
- Tr	авная	Вид	Анали	в и стати	стика	Слои											Стиль	• • (
ремя			+ 💡	IP-Адр	ec		+	9	Кол-во паке	тов		• 🔮	🍾 Очист	ить все				
соединен	ния		+ 🔮	Коман	ца		1+	0	Http				Приме	нить фильтр				
Іроценты			+ 0	Польз	ователи		1+	0	🗹 Zulu									
							Ø MA	тр										
16.	10.20	L7 0	1:03:0	4 ht	tp:	10.	50.	6.6	4	TestZu	lu (C3C:	16	0	100.0%	Dis	conne	ec
16.	10.20	L7 0	1:03:0)4 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ'	\ZuluAdm	in ()3F8:	1010	32	100.0%			
16.	10.20	L7 O	1:03:0)4 zu	lu:	10.5	0.0	.14	l GAZ	ZuluAdm	uin (3F8:	20	36	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)4 zu	lu:	10.5	0.6	.14	l GAZ'	ZuluAdm	in (3F8:	1008	32	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)4 zu	lu:	10.5	0.0	.14	l GAZ	ZuluAdm	uin (3F8:	20	440	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)5 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ	ZuluAdm	in (3F8:	1010	32	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)5 zu	lu:	10.5	0.6	.14	l GAZ	ZuluAdm	in (3F8:	20	36	100.0%			
16.	10.20	17 0	1:03:0)5 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ'	ZuluAda	in (3F8:	1008	32	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)5 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ	ZuluAdm	in (3F8:	20	440	100.0%			
16.	10.20	17 0	1:03:0)6 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ	ZuluAdm	in (3F8:	1010	32	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)6 zu	lu:	10.5	0.6	.14	l GAZ'	ZuluAdm	in (3F8:	20	36	100.0%			
16.	10.20	17 0	1:03:0)6 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ	ZuluAdm	in (3F8:	1008	32	100.0%			
16.	10.20	L7 0	1:03:0)6 zu	lu:	10.5	0.6	.14	l GAZ'	ZuluAdm	in (3F8:	20	440	100.0%			
16.	10.20	17 0	1:03:0)7 zu	lu:	10.5	0.6	.14	I GAZ	ZuluAdm	in (3F8:	1010	32	100.0%			
	10.00		1 00 0	-	•	30.5	<u> </u>						00	20	100.00			
тистика с	ервера																•	
1.	Врем	я ра	боты	серве	pa:	15:23	:33											
2.	Поль	SOBS	телей	paốc	тало:		99											
з.	Доба	влен	ю объ	RTOP	12 C		959											
4.	Изме	ненс	объе:	KTOB:		22	280											
5.	Удал	өно	объек	FOB:			235											
6.	Выпо	лнен	io san	pocoe	e		220											
Cer	вер н	ачал	рабо	гать	- 11.1	0.201	7 1	1:09	:02									
Hay	ало л	ога	- C		- 16.1	10.201	7 0	0:00	:00									
			0	гключ	ение:	00:00	0:0	5 Te	stZulu									
																		>
нформаци	ия о дейст	MRK	Статистик	а по пол	ьзователям	Версии	Дл	тельн	ость команд	Статистика	cepsep	Стати	стика по сл	оям Лог по	60010			

1 – Главное окно программы. 2 – Панель с дополнительными окнами программы.

3 – Панели инструментов, разделенные вкладками. 4 – Строка состояния.

Рисунок 18.3. Общий вид окна программы

На рисунке представлен общий вид окна программы. Загруженные файлы отображаются в главном окне программы. Проанализировать файл и получить статистику можно с помощью команд, находящихся на панели инструментов. Результат работы этих команд выводится в дополнительные окна программы. В строке состояния выводится информация о состоянии программы.

Панель инструментов

- 👌 Меню
- Раздел 18.1.1, «Вкладка Главная»
- <u>Раздел 18.1.2, «Вид»</u>
- Раздел 18.1.3, «Анализ и статистика»
- <u>Раздел 18.1.4, «Слои»</u>
- Раздел 18.1.5, «Как открыть файл или папку с логами»

Панель инструментов состоит из кнопки а Меню и нескольких панелей, разделенных вкладками.

Кнопка Меню предназначена для вызова главного меню. Во вкладке Главная находятся инструменты для фильтра текста лога, во вкладке Вид – инструменты для преобразования текста лога в более удобный для восприятия вид, а также кнопки включения дополнительных окон, во вкладке Работа с редактором – инструменты анализа лога и вывода статистики.

Панель инструментов можно скрывать. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на панели и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Свернуть ленту. Панель скроется, а сами вкладки будут закреплены у верхней границы окна программы. Для того чтобы опять показать панель, необходимо нажать правой кнопкой на строку с вкладками, а затем в появившемся контекстном меню опять выбрать пункт Свернуть ленту.

Меню

При нажатии на кнопку 🛽 Меню вызывается главное меню, представленное на рисунке ниже.

2	Разбор л	ora - C:\Program Fi
Сткрыть	Последние документы	
	1. ZuluServ_16102017.log	
	🗋 2. ZuluServ_06022018.log	
		🗙 В <u>ы</u> ход

Рисунок 18.4. Главное меню

Кнопка Открыть предназначена для вызова диалога открытия файла.

Кнопка Выход закрывает программу.

На панели Последние документы отображает пять последних файлов, с которыми работал пользователь. Для того чтобы загрузить один из них в программу, необходимо нажать левой кнопкой мыши на названии файла.

18.1.1. Вкладка Главная

Во вкладке Главная находятся инструменты для настройки фильтра.

Главная Вид	Анализ и статистика Слои		
Время 1	+	🕕 🕂 🕄 - 🚯 Кол-во пакетов 🛛 🚯	+-20 -21 🍾 Очистить все23
ID соединения 🛛 🕗	+-5-8 Команда	🕕 +-🕄 🖓 🔲 Http	Применить фильтр
Проценты 🕄	+6.9 Пользователи	😰 🕂 🕼 🖾 Zulu — 🕸	2
		Фильтр	

1 – Поле ввода параметра «Время»; 2 – Поле ввода параметра ID – соединения;

3 – Поле ввода параметра «Проценты»; 4 – Вызов диалога «Ввод времени»;

5 – Вызова диалога «Ввод ID - соединения»; 6 – Вызов диалога «Ввод процентов»;

7 - Отключение параметра «Время»; 8 - Отключение параметра «ID - соединения»;

9 – Отключение параметра «Проценты»; 10 – Поле ввода параметра «IP – адрес»;

11 – Поле ввода параметра «Команды»; 12 – Поле ввода параметра «Пользователи»;

- 13 Вызов диалога «Ввод IP адреса»; 14 Вызов диалога «Ввод команды»;
- 15 Вызов диалога «Ввод имени пользователя»; 16 Отключение «IP адрес»;

17 – Отключение параметра «Команда»; 18 – Отключение параметра «Пользователи»;

19 – Поле ввода параметра «Кол-во пакетов»; 20 – Вызов диалога «Ввод кол-во пакетов»; 21 – Отключение параметра «Кол-во пакетов»;

22 – Установка значения «Нttp» параметра протокол соединения;

23 – Установка значения «Zulu» параметра протокол соединения;

24 – Кнопка Очистить все; 25 – Кнопка «Применить фильтр».

Рисунок 18.5. Вкладка Главная

Поля ввода 1,2,3,10,11,12,19 предназначены для задания параметров фильтра. Формат строк параметров подробнее описан в разделе 3.1.

Кнопки 4,5,6,13,14,15,20 вызывают дополнительные диалоги. Данные диалоги позволяют облегчить пользователю ввод параметров (раздел 2.6).

Кнопки 7,8,9,16,17,18,21 отключают соответствующие параметры и не дают им участвовать в фильтрации. При этом поле ввода параметра и кнопка вызова дополнительного диалога становятся неактивными (подробнее в разделе 3.1).

Протокол соединения может принимать два значения – «Zulu» и «Http». Флажки 22 и 23 позволяют задать эти значения.

Кнопки 24 очищает все значение параметров: удаляет текст из полей ввода и снимает флажки (если они стоят) «Zulu» и «Http».

Кнопка 25 применяет фильтр (подробнее описано в разделе <u>Раздел 18.2, «Работа с анализатором лога»</u>).

18.1.2. Вид

Во вкладке Вид находятся настройки интерфейса главного окна программы и кнопки вызова дополнительных окон.



1 – Флажок «Перевод команд»; 2 – Флажок «Развернуть / Свернуть»;

3 - кнопка «Информация о действиях»; 4 - Кнопка «Версии»;

5 – Кнопка «Статистика по пользователям»; 6 – Кнопка «Статистика по слою»;

7 – Кнопка «Статистика сервера»; 8 – Кнопка «Длительность команд»;

9-Кнопка «Лог по слою»

Рисунок 18.6. Вкладка Вид

Если флажок Перевод команд активен, то в главном окне программы вместо номера команд будут отображаться их названия.

Если поставить флажок Развернуть / Свернуть, то все блоки текста в главном окне программы будут развернуты. Если флажок снять, то все блоки будут свернуты. Также флажок имеет и третье состояние (закрашенный флажок). Это состояние означает, что в главном окне программы есть и свернутые блоки текста, и развернутые.

Кнопки 5, 6, 7, 8, 9 соответствуют названиям дополнительных окон. Соответственно, каждая кнопка открывает свое окно. Если окно было открыто, оно станет активным.

18.1.3. Анализ и статистика

Во вкладке Анализ и статистика находятся инструменты для анализа и вывода статистики загруженного файла лога.

	Разбор лога												×
9	Главная	Вид	Анализ и статистика	Слои								Стиль	• • 🕜
Время		0	+-3 -5 Вывод статист	тики по пользователям	Вывод версий клиентов – 9	>	® -	()	Вывести	📃 Все команды д	ействия		
Польз	ователи	2	+	тики по слоям –(8)	Вывод статистики сервера-🕕	Лимит 5	B		G	1			
					📃 Скрыть подключения –								
		Ст	атистика по объектам		Сервер		Длительност	гь команд		Дополнитель	но		

1 – Поле ввода параметра «Время»; 2 – Поле ввода параметра «Пользователи»;

3 -Вызов диалога «Ввод времени»; 4 -Вызов диалога «Ввод имени пользователя»;

5 – Отключение параметра «Время»; 6 – Отключение параметра «Пользователи»;

7 – Кнопка «Вывод статистики по пользователям»;

8 – Кнопка «Вывод статистики по слоям»; 9 – Кнопка «Вывод версий клиентов»;

10 – Кнопка «Вывод статистики сервера»; 11 – Флажок «Скрыть подключения»;

12 – Список условий; 13 – Список со значениями лимита;

14 – Поле ввода времени команды; 15 - Кнопка «Вывести»;

16 – Флажок «Все действия команды»

Рисунок 18.7. Вкладка Анализ и статистика

Поля ввода 1,2 предназначены для задания параметров статистики. Формат строк параметров подробнее описан в разделе 3.2.

Кнопки 3,4 вызывают дополнительные диалоги. Данные диалоги позволяют облегчить пользователю ввод параметров.

Кнопки 5,6 отключают соответствующие параметры и дают им участвовать при подсчете статистики. При этом поле ввода параметра и кнопка вызова дополнительного диалога становятся неактивными.

Кнопка Вывод статистики по пользователям выводит статистику редактирования объектов по пользователям, а кнопка Вывод статистики по слоям – по слоям.

Кнопка Вывод версий клиентов выводит версии клиентов в соответствующее окно.

Кнопка Вывод статистики сервера выводит статистику сервера в соответствующее окно. Флажок «Скрыть подключения» изменяет формат вывода информации о статистике сервера.

Список условий, список со значениями лимита вывода команд, поле ввода времени задают условия поиска команд по длительности, а кнопка Вывести выводит эту статистику в соответствующее окно.

Флажок Все действия команды отвечает за вывод цепочки команд, представляющих действие.

18.1.4. Слои

Во вкладке Слои находятся инструменты для вывода информации в виде лога о конкретном слое.



1 – Флажок «Добавленные объекты»; 2 – Флажок «Измененные объекты»;

3 – Флажок «Удаленные объекты»; 4 – Поле ввода названия слоя;

5 – Кнопка «Вывести информацию о слое»; 6 – Вызова диалога «Выбор слоя»

Рисунок 18.8. Вкладка Слои

Флажки «Добавленные объекты», «Измененные объекты», «Удаленные объекты» – параметры, определяющие выводимую информацию о слое.

В поле ввода 4 вводится название слоя, по которому необходимо вывести информацию.

Кнопка Вывести информацию о слое выводит информацию о слое в соответствующее окно. Кнопка 6 вызывает дополнительный диалог выбора слоя (подробнее <u>Раздел 18.2.8, «Лог по слою»</u>).

18.1.5. Как открыть файл или папку с логами

Вы можете открыть файл или папку с логами для дальнейшего анализа и просмотра статистики. При выбора файла с логами в журнал автоматически будут "подгружены" все лог-файлы, которые находятся в папке с выбранным. Таким образом, выбирая файл, вы указываете папку для чтения логов.

Для того чтобы открыть файл лога (или папку) и навигации по лог-файлам:

1. В левой верхней части приложения нажмите на кнопку в Меню. Откроется диалог выбора файла:

Log file					\times	ć
← → × ↑ 📙 «Л	окальный диск (C:) > Program Files (x86) >	Zulu 8.0 → v	С Поиск: Zulu 8.0		P	
Упорядочить 🔻 Нов	зая папка			=	?	
🝐 Google Диск 🖈 🔦	Имени	Дата изменения	Тип	Размера		^
😻 Dropbox	JuluServ_16102017.log	16.10.2017 13:37	Текстовый докум	199 487 KБ		
	ZuluServ_27022018.log	27.02.2018 15:21	Текстовый докум	872 KБ	- 1	
OneDrive	ZuluServ_21112017.log	21.11.2017 17:08	Текстовый докум	451 KB		
💻 Этот компьютер	ZuluServ_29012018.log	30.01.2018 0:00	Текстовый докум	313 KE		
📕 Видео	JuluServ_24102017.log	25.10.2017 0:00	Текстовый докум	224 КБ		
	ZuluServ_06022018.log	07.02.2018 9:57	Текстовый докум	223 KE		
	ZuluServ_30012018.log	30.01.2018 10:01	Текстовый докум	208 KE		
🔶 Загрузки	ZuluServ_25102017.log	26.10.2017 9:53	Текстовый докум	190 KБ		
📰 Изображения	ZuluServ_20112017.log	21.11.2017 9:54	Текстовый докум	109 KБ		
🁌 Музыка	ZuluServ_18102017.log	18.10.2017 12:23	Текстовый докум	106 KE		
🧊 Объемные объ	JuluServ_24112017.log	24.11.2017 16:27	Текстовый докум	72 КБ		
📃 Рабочий стол 👻	ZuluServ_10042018.log	10.04.2018 15:08	Текстовый докум	64 KE	•	~
Имя	файла: ZuluServ_16102017.log		✓ Log file (*.log)		\sim	
			Открыть 🖛	Отмена		

Рисунок 18.9. Диалог выбора файла

2. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку диалога Открыть. Выбранный файл загрузится в программу и отобразится в главном окне программы. Автоматически будут "подгружены" все лог-файлы, которые находятся в папке с выбранным.

Для навигации по лог-файлам:

- а. На вкладке Главная в правой части окна включите фильтр по дате, нажав кнопку 🖓, и укажите даты для анализа в полях **Начало** и **Конец**.
- b. Для выбора определенного файла и просмотра его содержимого выберите необходимый лог-файл в выпадающем списке Файлы.



Рисунок 18.10. Выбора лог-файла для просмотра

18.1.6. Главное окно программы

На рисунке ниже показано главное окно программы.

Ħ]	21.09.2016	09:36:25	http:	176.221.1	0.58	anonymous	2044:	2001	958	100.	0%	
-	Ð	21.09.2016	09:36:25	zb: 204	44 05E2AC10	execsql:	-						
	Œ	21.09.2016	09:36:25	zb: 204	44 05E2AC10	execsql:							
Ð	3	21.09.2016	09:36:25	http:	176.221.1	0.58	anonymous	2044:	1004	399	100.	0%	
		begin HTTP	Response										
		HTTP/1.1 2	00										
		Server: Zu	luServer/	7.0									
		Access-Con	trol-Allo	-Creder	ntials: tru	e							
		Access-Con	trol-Allow	v-Header	rs: Origin,	Authoriza	tion						
		Access-Con	trol-Allow	w-Method	ds: POST, G	ET, OPTION	S						
		Connection	: Keep-Al:	ive									
		Content-Le:	ngth: 132										
		Content-Ty	pe: text/:	cml; cha	arset=UTF-8								
		-											
		xml vers</td <td>ion="1.0"</td> <td>encodi</td> <td>ng="UTF-8"?</td> <td>><zwsrespo< td=""><td>nse><track< td=""><td>ingReg:</td><td>isterDev</td><td>ice><,</td><td>/Trac</td><td>kinç</td><td></td></track<></td></zwsrespo<></td>	ion="1.0"	encodi	ng="UTF-8"?	> <zwsrespo< td=""><td>nse><track< td=""><td>ingReg:</td><td>isterDev</td><td>ice><,</td><td>/Trac</td><td>kinç</td><td></td></track<></td></zwsrespo<>	nse> <track< td=""><td>ingReg:</td><td>isterDev</td><td>ice><,</td><td>/Trac</td><td>kinç</td><td></td></track<>	ingReg:	isterDev	ice><,	/Trac	kinç	
L		xml vers:<br end HTTP R	ion="1.0" esponse	encodi	ng="UTF-8"?	> <zwsrespo< td=""><td>nse><track< td=""><td>ingReg:</td><td>isterDev</td><td>ice><,</td><td>/Trac</td><td>kinç</td><td></td></track<></td></zwsrespo<>	nse> <track< td=""><td>ingReg:</td><td>isterDev</td><td>ice><,</td><td>/Trac</td><td>kinç</td><td></td></track<>	ingReg:	isterDev	ice><,	/Trac	kinç	
L		xml vers:<br end HTTP R 21.09.2016	ion="1.0" esponse 09:36:25	encodin http:	ng="UTF-8"? 176.221.1	> <zwsrespo 0.58</zwsrespo 	nse> <track< td=""><td>ingReg: 2044:</td><td>isterDev 1</td><td>ice><, 0</td><td>/Trac 100.</td><td>king 0% (</td><td></td></track<>	ingReg: 2044:	isterDev 1	ice><, 0	/Trac 100.	king 0% (
L ⊞	-	xml vers:<br end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25	encodin http: http:	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1	> <zwsrespo 0.58 0.58</zwsrespo 	nse> <track anonymous anonymous</track 	2044: 0D9C:	1 1004	ice><, 0 28614	/Trac 100. 100.	king 0% (0%	
Ē]	xml vers<br end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:25	encodin http: http: http:	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1 176.221.1	> <zwsrespo 0.58 0.58 0.58</zwsrespo 	anonymous anonymous anonymous anonymous	2044: 0D9C: 0D9C:	1 1004 1	ice><, 0 28614 0	Trac 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (
E]	xml vers.<br end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:51	encodin http: http: http: http:	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1	> <zwsrespo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58</zwsrespo 	anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous	2044: 2044: 0D9C: 0D9C: 19B4:	1 1004 1 1001	ice><, 0 28614 0 0	Trac 100. 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (0% (
⊥ ⊞	3	xml vers.<br end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 09:36:51	encodin http: http: http: http: http:	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1	> <zwsrespo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58</zwsrespo 	anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous	2044: 2044: 0D9C: 0D9C: 19B4: 19B4:	1 1004 1 1001 2001	ice><, 0 28614 0 0 958	Trac 100. 100. 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (0% (0% (
L ⊞	-) 9	xml vers.<br end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 09:36:51	encodin http: http: http: http: http: zb: 19	176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 34 05E2AC10	<pre>><zwsrespo: 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 execsgl:</zwsrespo: </pre>	anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous	2044: 2044: 0D9C: 0D9C: 19B4: 19B4:	1 1004 1 1001 2001	ice><, 0 28614 0 0 958	/Trac 100. 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (0% (
⊥ ⊞	-) 	<pre><?xml vers. end HTTP R, 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 SELECT mob</pre>	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 09:36:51 ile_cur.[s	encodin http: http: http: http: zb: 191 Sys],mol	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 84 05E2AC10 Dile_cur.[U	<pre>><zwsrespo: 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 execsql: serID],mob</zwsrespo: </pre>	nse> <track: anonymous anonymous anonymous anonymous ile_cur.[U:</track: 	2044: 0D9C: 0D9C: 19B4: 19B4: serName	1 1004 1 1001 2001],mobile	ice><, 0 28614 0 958 958	<pre>/Trac 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.</pre>	king 0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (
L ⊞	- 3 1	<pre><?xml vers. end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 SELECT mob. FROM [mobi]</pre>	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 09:36:51 ile_cur.[s] le_cur]	encodin http: http: http: http: http: zb: 191 Sys],mol	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 05E2AC10 pile_cur.[U	<pre>><zwsrespo: 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 execsql: serID],mob</zwsrespo: </pre>	nse> <track: anonymous anonymous anonymous anonymous ille_cur.[U:</track: 	2044: 0D9C: 0D9C: 19B4: 19B4: serName	1 1004 1001 2001 e],mobile	ice><, 0 28614 0 0 958 e_cur	/Trac 100. 100. 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (
Ē		<pre><?xml vers. end HTTP Rv 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 SELECT mob. FROM [mobil WHERE (mob)</pre>	ion="1.0" esponse 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 09:36:51 ile_cur.[: le_cur] ile_cur.[:	encodin http: http: http: http: http: zb: 191 Sys],mob	ng="UTF-8"? 176.221.1	<pre>><zwsrespo: 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 execsql: serID],mob 75)</zwsrespo: </pre>	nse> <track: anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous ile_cur.[U:</track: 	2044: 0D9C: 0D9C: 19B4: 19B4: serName	1 1004 1 1001 2001 2001	ice><, 0 28614 0 0 958 €_cur	/Trac 100. 100. 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (
Ē		<pre><?xml vers. end HTTP R 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 SELECT mob FROM [mobi WHERE (mob) 21.09.2016</pre>	ion="1.0" sponse 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 09:36:51 ile_cur.[: le_cur] ile_cur.[1 09:36:52 09:36:52 09:36:51 09:36:52 09:36:55 00:55 00:5	encodin http: http: http: http: zb: 191 Sys],mol JserID] zb: 191	ng="UTF-8"? 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 176.221.1 164.05E2AC10 Dile_cur.[U = 20001841 34.05E2AC10 05E2A	<pre>><zwsrespo: 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 execsql: serID],mob 75) execsql: 0.52</zwsrespo: </pre>	nse> <track. anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous ile_cur.[U</track. 	2044: 0D9C: 0D9C: 19B4: 19B4: serName	1 1004 1 1001 2001 e],mobil	0 28614 0 958 9_cur	/Trac 100. 100. 100. 100. 100.	king 0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (
Ē	-] [] []	<pre><?xml vers. end HTTP R. 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 SELECT mob FROM [mobi. 21.09.2016 21.09.2016 21.09.2016</pre>	ion="1.0" ssponse 09:36:25 09:36:25 09:36:51 09:36:51 ile_cur.[[1e_cur] ile_cur.[1] 09:36:52 09:36:52 09:36:52	encodin http: http: http: http: zb: 191 Sys],mol UserID] zb: 191 http: http:	ng="UTF-8"? 176.221.1	<pre>><zwsrespo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 execsql: serID],mob 75) execsql: 0.58 0.50</zwsrespo </pre>	anonymous anonymous anonymous anonymous anonymous ile_cur.[U: anonymous	1984: 1984: 1984: 1984: 1984:	1 1004 1 1001 2001 a),mobile	0 28614 0 958 e_cur 399	/Trac 100. 100. 100. 100. (Dev 100.	king 0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (0% (

Рисунок 18.11. Главное окно программы

В этом окне можно просматривать .log файлы – журнал работы ZuluServer. Далее отображается список команд, выполняемых клиентами на сервере, и информация по каждой команде:

- Время.
- Протокол (zulu или http).
- ІР-адрес клиента.
- Имя пользователя.
- Идентификатор команды.
- Код команды (каждой команде соответствует свой код).
- Размер команды в байтах.

- Процент доставленных <u>пакетов</u> [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA %D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_ %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B8}].
- Номер версии клиента.

Перемещение по файлу осуществляется следующим образом:

- С помощью движения ползунка (scrollbar) справа. Перемещать ползунок можно, перетаскивая его, нажимая клавиши KeyUp и KeyDown или прокручивая колесо мыши.
- Клавиша Ноте перемещение в начало строки.
- Клавиша End перемещение в конец строки.
- Клавиша PageDown перемещение на одну страницу (или экран) вниз.
- Сочетание клавиш Ctrl + Home перемещение в начало файла.
- Сочетание клавиш Ctrl + End перемещение в конец файла.

Чтобы удобнее было анализировать лог, команды и некоторые блоки текста раскрашиваются. По умолчанию настроены цвета для следующих ситуаций:

- Голубой строка с командой «НТТР Запрос».
- Светлый стальной синий строка с командой «НТТР ответ».
- Бледно-синий текст НТТР запроса и НТТР ответа.
- Тёмно-лососевый Сведения об аварийных ситуациях (исключениях) сервера.
- Тёмный золотарник строка с командой «Запрос к БД слоя».
- Светло-золотой текст запроса к БД.

Текст из редактора можно перемещать в буфер обмена. Для этого необходимо выделить нужный фрагмент текста с помощью мыши или удерживая клавишу Shift и используя клавиши со стрелками. Затем щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Копировать.

В редакторе есть возможность скрывать/показывать текст НТТР запросов и ответов, сведения об аварийных ситуациях, а также текст запроса к БД. Для того чтобы скрыть текст, нужно нажать на символ - в окне редактора, а для того чтобы показать – на +.

В главном окне возможен стандартный поиск информации в тексте. Для этого необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl + F. Откроется дополнительное окно в правом верхнем углу, представленное на рисунке ниже.



1 – Текстовое поле ввода строки для поиска; 2 – Поиска назад;

3 – Поиска вперед; 4 – Скрыть окно поиска;

Рисунок 18.12. Окно поиска информации в тексте

Поиск информации в тексте регистронезависимый. Для того чтобы найти информацию, необходимо ввести строку в поле ввода, а затем нажать кнопку поиска вперед или назад.

18.1.7. Вспомогательные окна (панели)

- Информация о действиях
- <u>Версии</u>
- Статистика по пользователям
- Статистика по слою
- Статистика сервера
- Количество НТТР-команд
- Длительность команд
- Лог по слою

Вспомогательные окна используются для вывода дополнительной информации. Вызов вспомогательных окон выполняется через панель «Окна» на вкладке меню «Вид».

Любую из описанных ниже панелей можно переместить в удобное вам положение рабочего окна программы Журнал ZuluServer. Для этого «возьмите» панель за заголовок и перетащите в новое положение. Для того чтобы панель не «прилипала» к краям экрана, при перемещении панели нажмите и удерживайте кнопку Ctrl.

Для изменения размеров панели надо подвести курсор к ее краю, когда курсор поменяет вид нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, изменить размеры панели, затем отпустить кнопку мыши.

Любую панель можно скрыть, щелкнув правой кнопкой мыши по ее заголовку и выбрав в открывшемся контекстном меню пункт «Скрыть» или нажав на крестик в правом верхнем углу панели.

Все панели представляют собой текстовый редактор, в котором выводится необходимый текст. Навигация по редактору осуществляется следующим образом:

- С помощью движения ползунка (scrollbar) справа. Перемещать ползунок можно, перетаскивая его, нажимая клавиши KeyUp и KeyDown или прокручивая колесо мыши.
- Клавиша End перемещение в конец строки.
- Клавиша Ноте перемещение в начало строки.
- Клавиша РадеUp перемещение на одну страницу (или экран) вверх.
- Клавиша PageDown перемещение на одну страницу (или экран) вниз.

Текст из редактора можно перемещать в буфер обмена. Для этого необходимо выделить нужный фрагмент текста либо с помощью мыши или удерживая клавишу Shift и используя клавиши со стрелками. Затем щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Копировать».

18.1.7.1. Информация о действиях

Для того чтобы открыть данное окно, нужно нажать на кнопку «Информация о действиях» на панели «Окна» во вкладке «Вид» на панели инструментов. При выборе команды в главном окне отображается вся цепочка команд, входящих в выполнение какого-то действия. Например, если выбрана команда «НТТР запрос», то в окне Информация о действиях попадут НТТР запрос, НТТР ответ и возможные запросы к БД.



Рисунок 18.13. Пример вывода информации в окно «Информация о действиях»

Как и в главном окне, для удобства блоки текста раскрашиваются в следующие цвета:

- Голубой строка с командой «НТТР Запрос».
- Светлый стальной синий строка с командой «НТТР ответ».
- Бледно синий текст НТТР запроса и НТТР ответа.
- Тёмный золотарник строка с командой «Запрос к БД слоя».
- Светло-Золотой текст запроса к БД.

Аналогично, как и в главном окне, скрываются и показываются тексты НТТР запросов и ответов и запросов к БД.

18.1.7.2. Версии

В окне «Версии» отображаются версии клиентов пользователей. Для того чтобы открыть данное окно, нужно нажать на кнопку «Версии» на панели «Окна» во вкладке «Вид» на панели инструментов.

Вер	сии	→ ‡ ×
•	III.	F



Информация представлена в виде двух уровней. На первом уровне выводятся номера версий, а на втором их пользователи.

18.1.7.3. Статистика по пользователям

В окне Статистика по пользователям отображается информация о деятельности пользователей на сервере: сколько времени они работали, сколько объектов и на каких слоях добавляли, редактировали или изменяли.

Для того чтобы открыть данное окно, нужно нажать на кнопку Вывод статистики по пользователям на панели Окна во вкладке Вид на панели инструментов.

Информация представлена в виде трех уровней. На первом уровне выводятся имена пользователей, их время работы на сервере и общее количество редактируемых объектов в виде «добавлено/модифицировано/удалено». На втором уровне уже подробно описано, сколько объектов редактировалось каждым пользователем, а также слои, на которых это происходило. На третьем уровне показывается, сколько объектов было добавлено, модифицировано или удалено уже на конкретном слое.



Рисунок 18.15. Окно Статистика по пользователям

18.1.7.4. Статистика по слою

В окне Статистика по слою отображается обратная информация статистике по пользователям, то есть в каких слоях какое количество объектов пользователи добавляли, редактировали или изменяли.

Для того чтобы открыть данное окно нужно нажать на кнопку Вывод статистики по слоям на панели Окна во вкладке Вид на панели инструментов.

Информация представлена в виде трех уровней. На первом уровне выводятся названия слоев и общее количество редактируемых объектов в виде «добавлено / модифицировано / удалено». На втором уровне уже подробно описано, сколько объектов редактировалось на каждом слое, а также пользователи, которые это делали. На третьем уровне показывается, сколько объектов было добавлено, модифицировано или удалено уже конкретным пользователем.

Ста	тистика по	COORM		, † X
	⊞1. ⊞2. ⊞3.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Kungurtsev_SV\BD\TS_VKTS_OSNOVA\ochobhoй BKTC.b00 E:\ZULU_DATA\TPS\PASSPORT_TS\KBV\PASPORT_TS_VKTS.b00 E:\ZULU_DATA\Электронная_молель\BD_EM\kapta\Building.b00	3/0/0 6/139/0 0/12/0	
	⊞4.	E:\ZULU DATA\TPS\PASSPORT TS\NSK\SQL\PASPORT TS VKTS.b00	58/209/8	
	⊞5.	E:\ZULU_DATA\TPS\DIAGNOSTICS\Diagnostics_TS.b00	6/0/0	
	₽6.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Kungurtsev_SV\BD\Building\Building.b00	3/2/0	
		Добавлено объектов: 3		
		Изменено объектов: 2		
		Удалено объектов: 0		
		1. TimoshenkoYuL		-
		Добавлено объектов: 2		-
		Изменено объектов: 0		
		Удалено объектов: 0		
		2. LyahovaMV		
		Добавлено объектов: 1		
		Изменено объектов: 2		
	L	Удалено объектов: 0		
	⊞7.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Kungurtsev_SV\BD\MAGISTRAL_OSNOVA 2017\osnova 2017.b00	1/0/0	
	⊞8.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Kungurtsev_SV\BD\BTEC15-16\BT9U.b00	1/4/12	
	⊞9.	E:\ZULU_DATA\Paбoчие расчёты\PP 2016-2017\PP_T2_np+Ty(27.09.2016)\BD\Основной_2017.b00	2/9/0	
	⊞10.	E:\ZULU_DATA\Электронная модель\BD_EM\termo\Thermo_2012.b00	0/1/0	
	⊞11.	E:\ZULU_DATA\TPS\PABLIC\Kaptы\Пользователи\Ovchinnikov_SN\NOMERA_PLANSHETOV\Копия\number.b00	0/1/0	*
4				

Рисунок 18.16. Окно Статистика по слоям

18.1.7.5. Статистика сервера

В окне Статистика сервера выводится полная статистика работы сервера: время работы сервера, количество HTTP запросов, общее количество работавших пользователей, а также включения/выключения сервера и подключения/ отключения пользователей в виде лога.

Для того чтобы открыть данное окно, нужно нажать на кнопку Статистика сервера на панели **Окна** во вкладке Вид на панели инструментов.

В данном окне работает обратная связь с главным окном. Если встать курсором на любую строку, то она отобразится в главном окне программы.

Статистика сервера		→ ↓ >
Подключение:	09:00:51 NekrjachSV	-
Отключение:	09:03:21 BalakinIYu	
Подключение:	09:03:36 BalakinIYu	
Подключение:	09:04:23 GavrichkovDL	
Подключение:	09:04:34 Tatarnikova_EA	-
Отключение:	09:04:35 Tatarnikova_EA	
Подключение:	09:04:35 Tatarnikova_EA	
Аварийное выключение	- 09:14:09	
Старт сервера	- 09:21:49	
Подключение:	09:21:58 BritousovMA	
Подключение:	09:22:05 KrivovaNS	
Отключение:	09:22:06 KrivovaNS	
Подключение:	09:22:06 KrivovaNS	
Подключение:	09:22:09 Yuferova_OV	
Отключение:	09:22:57 BritousovMA	
Подключение:	09:22:57 BritousovMA	
Аварийное выключение	- 09:23:02	
Старт сервера	- 09:25:44	
Подключение:	09:25:45 LadnayaIB	
Подключение:	09:25:51 MaksimenkoEP	
Подключение:	09:25:53 GavrichkovDL	
Отключение:	09:25:54 LadnayaIB	-
•		E E

Рисунок 18.17. Окно Статистика сервера

Для удобства текст раскрашивается в следующие цвета:

- Голубой начало работы сервера, начало лога и завершение лога.
- Зеленый старт сервера и подключение пользователей.
- Серый отключение пользователей и выключение сервера.
- Красный аварийное выключение сервера.

18.1.7.6. Длительность команд

В окне Длительность команд выводятся команды, соответствующие заданному пользователем условию на панели Длительность команд во вкладке Работа с редактором на панели инструментов.

Формат вывода команд: время начала команды, ID соединения, расшифрованная команда, общее время выполнения команды в секундах, логин пользователя. Для удобства названия столбцов раскрашены **светло**золотым цветом. Каждая нечётная строка представляет собой информацию о команде, а каждая чётная строка представляет собой информацию об астрономическом времени завершения команды (чётные строки выделены **серым** цветом).

Длите	пьность команд							+ 0 ×
	08:00:35 Id: 16A8	Cmd:	9011	Time:	6	Login:	Kalenda TA	
L	Конец команды	- 08:00:41						
	08:02:10 Id: 16A8	Cmd:	9011	Time:	6	Login:	Kalenda TA	
L	Конец команды	- 08:02:16						
Ð	08:13:03 Id: 0C64	Cmd:	zscTryRefreshLayer	Time:	12	Login:	KungurcevSV	
L	Конец команды	- 08:13:15						
Ð	08:13:03 Id: 1A38	Cmd:	zscTryRefreshLayer	Time:	17	Login:	Kaplina_LN	
L	Конец команды	- 08:13:20						
	08:21:49 Id: 1580	Cmd:	9011	Time:	12	Login:	Kalenda TA	
L	Конец команды	- 08:22:01						
Ξ_	08:21:17 Id: 1B2C	Cmd:	9011	Time:	67	Login:	KrivovaNS	-
1 K								•

Рисунок 18.18. Окно Длительность команд

В данном окне работает обратная связь с главным окном. Если встать курсором на любую строку, то она отобразится в главном окне программы.

18.1.7.7. Лог по слою

В окне Лог по слою выводятся действия в конкретном слое.

```
    or no CADD
    * # *

    12.05.2017 08:43:42 edit:
    10.106.15.55 CherdyntsevEV 1984:

    layer:
    E:\ZULU_DATA\TPS\DIAGNOSTICS\Diagnostics_TS.b00

    added:
    3

    10409 10410 10411

    12.05.2017 08:52:38 edit:
    10.106.15.55 CherdyntsevEV 1984:

    layer:
    E:\ZULU_DATA\TPS\DIAGNOSTICS\Diagnostics_TS.b00

    added:
    3

    10412 10413 10414
    *
```

Рисунок 18.19. Окно Лог по слою

18.1.8. Дополнительные диалоги

- Диалог «Ввод времени»
- Диалоги «Ввод ID соединения», «Ввод команды», «Ввод IP адреса», «Ввод команды», «Ввод имени пользователя»
- Диалоги «Ввод процента загрузки», диалог «Ввод переданных пакетов»
- Диалог «Выбор слоя»

Дополнительные диалоги предназначены для облегчения ввода различных параметров. От пользователя требуется только задать значения параметров и нажать и нажать кнопку ОК. Программа сама сформирует необходимые строки и заполнит соответствующие поля на панели инструментов. Подробнее каждый диалог рассмотрен в данном разделе.

18.1.8.1. Диалог «Ввод времени», «Ввод процента загрузки», «Ввод переданных пакетов»

Диалоги «Ввод времени», «Ввод времени», «Ввод процента загрузки» и «Ввод переданных пакетов» имеют схожую структуру и помогают пользователю вводить значения параметров, соответствующих названию диалогов, – «Время» при фильтре (<u>Раздел 18.2.1, «Фильтр»</u>) или выводе статистики измененных объектов (<u>Раздел 18.2.2, «Статистика редактирования объектов по пользователям/слоям»</u>), «Количество переданных пакетов» и «Процент загрузки» при фильтре.

На примере диалога Ввод времени будут рассмотрены данные диалоги.

вод времени	×
•	Задать условие
Условие	Время 23
Задайте условие	Введите время
	9
	4—ОК Отмена

1 – Таблица ввода значений параметра; 2 – Кнопка Удалить;

3 - Кнопка Очистить все; 4 - Кнопка «ОК»;

5 - Кнопка «Отмена»

Рисунок 18.20. Диалог Ввод времени

Значения необходимо вводить в таблицу для ввода значений параметра. Параметр «Время» состоит из условного знака (>, <, >< , =, <=, >=) и значения времени (далее знак со значением будем называть УСЛОВИЕМ). Иногда нужно, чтобы условия выполнялись одновременно (логическое И) или выполнялось одно условие из нескольких (логическое ИЛИ). Из-за этого таблица ввода времени имеет следующую структуру: нечетные столбцы служат для ввода условного знака, а четные – для ввода времени. Несколько условий, введенных в одну строку, выполняются одновременно (логическое И). Условия в разных строках соответствуют логическому ИЛИ.

Пример: предположим, что необходимо применить фильтр и получить информацию из двух промежутков времени – 00:00:00 – 05:00:00 и 13:00:00 – 18:00:00. Сформируем условия : (>= 00:00:00 И <= 05:00:00) ИЛИ (>= 13:00:00 И 18:00:00). Далее вводим в таблицу, дважды нажав левой кнопкой мыши на нужную ячейку. Точно так же можно редактировать и уже введенные значения, если это необходимо.

Задать условие						
Время	Условие	Время				
00:00:00	<=	05:00:00				
13:00:00	>=	18:00:00				
введите времи						
(•			

Рисунок 18.21. Пример ввода условий

Таким образом, все команды, попадающие в заданные интервалы, будут выведены пользователю.

Кнопка Удалить удаляет все выделенные строки из таблицы. Чтобы выделить несколько строк подряд, нужно нажать клавишу **Shift** и левой кнопкой мыши щелкнуть на последнюю строку, которую необходимо выделить. Также это можно сделать, зажав клавишу **Shift** и нажимая стрелки **Up** или **Down**. Чтобы выделить несколько строк не подряд, необходимо зажать клавишу **Ctrl** и левой кнопкой мыши щелкать на нужные строки.

Удалить значение времени можно в режиме редактирования: нужно снять флажок, появившийся в ячейке, или удалить все содержимое клавишей Backspace, а затем нажать Enter.

Удалить знак также можно в режиме редактирования: нужно удалить все содержимое в ячейке клавишей Backspace, а затем нажать Enter.

Кнопка Очистить все очищает таблицу ввода параметров.

Кнопка ОК закрывает диалог, формирует строку параметра время и вставляет её в соответствующее поле ввода на панели инструментов.

Кнопка Отмена закрывает диалог без формирования строки параметра.

18.1.8.2. Диалоги «Ввод ID - соединения», «Ввод команды», «Ввод IP - адреса», «Ввод имени пользователя»

Диалоги «Ввод ID - соединения», «Ввод команды», «Ввод IP - адреса», «Ввод имени пользователя» имеют схожую структуру и помогают пользователю вводить значения параметров, соответствующих названию диалогов, – IP адрес, команды, ID соединения, имя пользователя. Параметры «IP – адрес», «Команды» и «ID соединения» участвую при применении фильтра (<u>Раздел 18.2.1, «Фильтр»</u>), а параметр «Имя пользователя» при применении фильтра и выводе статистики измененных объектов (<u>Раздел 18.2.2, «Статистика редактирования объектов пользователям/слоям</u>). На примере диалога «Ввод ID - соединения» будут рассмотрены данные диалоги.

В	вод ID соединения
	1 🔉 🔪
	ID соединения 23
	Введите ID - соединения
	4
	ОК 6 ОТМЕНа

- 1 Таблица ввода значений параметра; 2 Кнопка Удалить;
- 3 Кнопка Очистить все; 4 Поле ввода одного значения параметра
 - 5 Кнопка «Добавить»; 6 Кнопка «ОК»; 7 Кнопка «Отмена».

Рисунок 18.22. Диалог Ввод ID соединения

Значения формируются в таблице ввода. Пользователь может ввести туда несколько значений. Тогда программой при применении фильтра или подсчете статистики значения из лога будут проверяться на соответствие одному

из нескольких значений, находящихся в таблице, что соответствует операции логическое ИЛИ. Значения можно вводить в таблицу напрямую. Для этого нужно дважды нажать левой кнопкой мыши на нужную ячейку, а по завершению ввода нажать Enter. Также можно вводить по одному значению в поле ввода и добавлять кнопкой Добавить. Пример заполнения таблицы:

Ввод ID соединения	×
	×
ID соединения	<u>^</u>
1F68	
0EB6	E
1EDC	
0454	
181C	-
Deservice TD	
	±
ОК	Отмена

Рисунок 18.23. Пример заполнения таблицы

Кнопка Удалить удаляет все выделенные строки из таблицы. Чтобы выделить несколько строк подряд, нужно нажать клавишу **Shift** и левой кнопкой мыши щелкнуть на последнюю строку, которую необходимо выделить. Также можно это сделать, нажав клавишу **Shift** и нажимая стрелки **Up** или **Down**. Чтобы выделить несколько строк не подряд, необходимо зажать клавишу **Ctrl** и левой кнопкой мыши щелкать на нужные строки.

Удалить одну строку можно в режиме редактирования: клавишей **Backspace** стереть все, что находится в ячейке и нажать Enter.

Кнопка Очистить все очищает таблицу ввода параметров.

Кнопка ОК закрывает диалог, формирует строку параметра время и вставляет её в соответствующее поле ввода на панели инструментов.

Кнопка Отмена закрывает диалог без формирования строки параметра.

18.1.8.3. Диалог Выбор слоя

Диалог выбора слоя представляет собой список со всеми слоями, с которыми работали пользователи.

📃 Вь	ибор слоя
-	
1.	E:\ZULU_DATA\TPS\DIAGNOSTICS\Diagnostics_TS.bUU
2.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Ki
3.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Ki
4.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Ki
5.	E:\ZULU_DATA\TPS\OLD\2_STRUKT_PODRAZDELENIYA\DU\Ki
6.	E:\ZULU_DATA\TPS\PABLIC\Kaptu\Пользователи\Ovchinr
7.	E:\ZULU_DATA\TPS\PABLIC\Карты\Пользователи\Ovchinr
8.	E:\ZULU_DATA\TPS\PASSPORT_TS\KBV\PASPORT_TS_VKTS.k
9.	E:\ZULU DATA\TPS\PASSPORT TS\NSK\SQL\PASPORT TS VE
10.	E:\ZULU DATA\Paбoчие pacчёты\PP 2016-2017\PP T2 nr
11.	E:\ZULU DATA\Электронная модель\BD EM\termo\Thermo
12.	E:\ZULU_DATA\Электронная модель\BD_EM\карта\Buildi
•	
	ОК Отмена

1 – Список со слоями; 2 – Кнопка «ОК»; 3 – Кнопка «Отмена»

Рисунок 18.24. Диалог Выбор слоя

Для выбора слоя необходимо щелкнуть на строку с названием слоя. Выбранная строка выделится **голубым** цветом. Затем нажать на кнопку ОК. Выбранный слой отобразится в соответствующем поле на панели инструментов. Если нажать кнопку Отмена, диалог закроется без выбора слоя.

18.2. Работа с анализатором лога

- <u>Раздел 18.2.1, «Фильтр»</u>
- <u>Раздел 18.2.4, «Статистика сервера»</u>
- Раздел 18.2.3, «Версии клиентов»
- Раздел 18.2.4, «Статистика сервера»
- <u>Раздел 18.2.5, «Количество НТТР-команд»</u>
- Раздел 18.2.6, «Длительность команд»
- Раздел 18.2.7, «Подробная информация о команде»
- <u>Раздел 18.2.8, «Лог по слою»</u>

В данном разделе описаны действия пользователя для вывода различной статистической информации. Все функции будут корректно работать, когда в программу будет загружен лог-файл.

18.2.1. Фильтр

Информацию в файле лога можно фильтровать, то есть выводить только определенные команды сервера. Строка с командой представляет собой девять параметров: «Дата», «Время», «Протокол соединения», «IP – адрес», «Логин пользователя», «ID – соединения», «Команды», «Количество переданных пакетов», «Процент загрузки». Для всех параметров, кроме даты, можно задать условия, по которым фильтровать лог. Параметр «дата» не настраивается, так как обычно дата одна на весь файл лога.

Все параметры, кроме протокола соединения, имеют текстовые поля для ввода строк с условиями фильтра на панели Фильтр во вкладке Главная на панели инструментов.

Параметры «IP – адрес», «Логин пользователя», «ID – соединения», «Команды» из лог файла проверяются на точное совпадение со значением, введенным пользователем в соответствующее текстовое поле из соответствующего текстового поля, введенного пользователем. Также для них можно задавать и несколько значений. Тогда каждый параметр строки с командой из файла будет проверяться на точное совпадение хотя бы с одним значением из строки в соответствующем поле (логическое ИЛИ).

Формат вводимых строк для параметров «IP – адрес», «Логин пользователя», «ID – соединения», «Номер команды» следующий: через пробел вводятся значения, которым должен равняться тот или иной параметр строки с командой из лог-файла.

Для параметра «Номер команды» можно вводить как сам номер (число) команды, так и название. Одно значение параметра «IP - адрес» представляет собой запись в виде четырёх десятичных чисел значением от 0 до 255, разделённых точками. Параметры «Логин пользователя», «ID - соединения» и «Номер команды» регистронезависимые – их можно вводить как в верхнем, так и в нижнем регистре.

Для облегчения ввода этих параметров предусмотрены вспомогательные диалоги. Вызываются они кнопками вызова диалога, находящимся рядом с текстовым полем каждого параметра на панели инструментов.

Параметры «Время», «Количество переданных пакетов», «Процент загрузки» из лог-файла проверяются на удовлетворение условию (знак >, <, ><, =, >=, <= и значение), введенному пользователем в соответствующее текстовое поле на панели инструментов. Можно вводить несколько условий, которым значения из файла должны будут удовлетворять одновременно (логическое И). Также можно вводить несколько условий и проверять на удовлетворение одному из них (логическое ИЛИ). Примером операции логическое И может служить интервал:

«> 0 И < 100». Пример операции логическое ИЛИ – «< 100 ИЛИ > 200».

Формат вводимых строк для параметров «Время», «Количество переданных пакетов», «Процент загрузки» следующий: через пробел вводятся условия (знак пробел значение). Если параметр должен удовлетворять нескольким условиям одновременно, то эти условия заключаются в скобки. Пример: (> 0 < 100). Если параметр должен удовлетворять только одному из условий, скобки ставить необязательно.

Для облегчения ввода этих параметров также предусмотрены вспомогательные диалоги (для времени и для остальных). Вызываются они кнопками вызова диалога, находящимся рядом с текстовым полем каждого параметра на панели инструментов.

Параметр «Протокол соединения» может принимать два значения: «zulu» или «http». Для того чтобы задать условие для параметра «протокол соединения», нужно поставить флажок «zulu» и/или «http».

После того как будут настроены все параметры, для применения фильтра нужно нажать кнопку Применить фильтр. Найденные команды будут отображены в главном окне программы. Кнопка Применить фильтр поменяет иконку и будет выделена. В левом нижнем углу в строке статуса появится текст, который покажет позицию от начала файла в процентах, на которой остановился поиск. В этом режиме любые изменения условий для параметров будут тут же применяться. Чтобы вернуться назад к тексту файла, нужно снова нажать на кнопку Применить фильтр.

Для удобства для параметров «Время», «IP – адрес», «Логин пользователя», «ID – соединения», «Команды», «Количество переданных пакетов», «Процент загрузки» есть кнопки отключения. При нажатии на них соответствующие текстовые поля будут недоступны для редактирования, а введенные в них значения не будут участвовать в поиске. Включить параметры можно еще одним нажатием на соответствующие кнопки отключения.

18.2.2. Статистика редактирования объектов по пользователям/слоям

В программе можно собрать информацию о том, какой пользователь и на каких слоях добавлял, редактировал и удалял объекты. Чтобы вывести эту статистику, необходимо нажать на кнопку Вывод статистики по пользователям на панели **Пользователи** во вкладке **Анализ и статистика**. Информация отобразится в окне Статистика по пользователям.

Также можно получить и обратную информацию: на каких слоях какие пользователи работали с объектами. Чтобы вывести эту статистику, необходимо нажать на кнопку Вывод статистики по слоям на панели «Пользователи»

во вкладке «Анализ и статистика». В левом нижнем углу в строке статуса появится текст, который пояснит пользователю, какая операция выполняется. В правом нижнем углу появится индикатор выполнения, показывающий пользователю, на какой стадии находится выполнение операции. Информация отобразится в окне Статистика по слою.

Представленную статистику по пользователям и по слоям можно фильтровать: например, получить информацию о том, какие объекты редактировали конкретные пользователях в конкретный промежуток времени. Для этого, прежде чем нажать кнопки Вывод статистики по пользователям и Вывод статистики по слоям, необходимо настроить параметры «Время» и «Пользователи» на панели «Статистика по объектам» во вкладке Анализ и статистика. Настраиваются эти параметры точно так же, как аналогичные параметры из раздела Фильтр.

18.2.3. Версии клиентов

Для того чтобы вывести информацию о версиях клиентов, необходимо нажать на кнопку Вывод версий клиентов на панели «Сервер» во вкладке Анализ и статистика на панели инструментов. В левом нижнем углу в строке статуса появится текст, который пояснит пользователю, какая операция выполняется. В правом нижнем углу появится индикатор выполнения, который покажет пользователю, на какой стадии выполнение операции. Информация выведется в окно Версии.

18.2.4. Статистика сервера

Для вывода статистики сервера необходимо нажать кнопку Вывод статистики сервера на панели «Сервер» во вкладке Анализ и статистика. В левом нижнем углу в строке статуса появится текст, который пояснит пользователю, какая операция выполняется. В правом нижнем углу появится индикатор выполнения, который покажет пользователю, на какой стадии выполнение операции. Данная статистика состоит из набора параметров (время работы сервера, количество работающих пользователей, добавленные объекты, удаленные объекты, измененные объекты, количество запросов) и лога, состоящего из включений/выключений сервера и подключений/отключений пользователей. Вся эта информация выведется в окно Статистика сервера. Подключения/отключения пользователей можно не отображать. Для этого нужно поставить флажок «Скрыть подключения» на панели «Сервер» во вкладке «Анализ и статистика» на панели инструментов

18.2.5. Количество НТТР-команд

Вы можете посмотреть общее количество HTTP запросов к серверу с разделением на платные и бесплатные. Для этого следует перейти на вкладку Анализ и статистика и в правом верхнем углу нажать кнопку Количество HTTP команд. В нижней части окна отобразится статистика вашего лог-файла:



Рисунок 18.25. Количество и статистика НТТР команд

18.2.6. Длительность команд

Для вывода длительности команд необходимо на панели инструментов во вкладке Анализ и статистика на панели Длительность команд выбрать условие (>, <, ><, =, >=, <=) из списка условий, ввести время выполнения в секундах в поле ввода времени команды и настроить количество выводимых команд в окне, выбрав значение из списка значений лимита. Затем нажать кнопку Вывести. В левом нижнем углу в строке статуса появится текст, который пояснит пользователю, какая операция выполняется. В правом нижнем углу появится индикатор выполнения, который покажет пользователю, на какой стадии выполнение операции. Найденные команды буду выведены в окно Длительность команд.

18.2.7. Подробная информация о команде

Для того чтобы в окне Информация о действиях выводились все команды конкретного действия, необходимо на панели Дополнительно во вкладке Анализ и статистика на панели инструментов поставить флажок Все действия команды и в главном окне программы встать курсором на строку с командой.

18.2.8. Лог по слою

Для того чтобы вывести лог по конкретному слою, сначала необходимо настроить действия и название слоя во вкладке Слои на панели инструментов. Нужно поставить флажки на тех операция, информацию о которых необходимо выводить (добавленные объекты, удаленные объекты, измененные объекты), а также в текстовом поле задать имя слоя, для которого выводить выбранные действия. Имя слоя можно задать вручную или выбрать из списка. Для выбора из списка потребуется нажать на кнопку вызова диалога Выбор слоя. После того как будут заданы все настройки, нужно нажать кнопку Вывести информацию о слое. В левом нижнем углу в строке статуса появится текст, который пояснит пользователю, какая операция выполняется. В правом нижнем углу появится индикатор вполнения, который покажет пользователю, на какой стадии выполнение операции. Найденная информация отобразится в окне Лог по слою.

Глава 19. Организация защиты продуктов линейки ZuluGIS

Во всех программных продуктах линейки ZuluGIS применяется программно-аппаратная защита с использованием локального или сетевого ключа электронного ключа защиты HASP HL (Sentinel HASP): <u>https://</u>sentinel.gemalto.com/software-monetization/sentinel-hasp-hl/.



Рисунок 19.1. Ключи защиты: слева (фиолетовый) – локальный, справа (красный) – сетевой.

Все ключи защиты продуктов линейки ZuluGIS принадлежат к одной серии с маркировкой *QZRKE* на корпусе ключа. Один ключ может одновременно защищать несколько программных продуктов или модулей продукта. Ключ подключается к USB порту компьютера. Ключ защиты обладает энергонезависимой памятью, в которой содержится информация о том, с какими программными модулями можно работать, используя данный экземпляр ключа.

Для каждого пользователя ключ прошивается индивидуально в соответствии с комплектом поставки программных продуктов. Помимо единой серии у всех ключей нашей компании, каждый экземпляр ключа HASP имеет уникальный номер (HASP ID). На одном компьютере может быть установлено несколько ключей. Все они могут использоваться программными модулями ZuluGIS.

Важно

Ключи защиты более ранних версий (для Zulu 5.2, 6.0, 7.0, 8.0) с версией 2021 работать не будут. После проведения обновления программных модулей на ZuluGIS 2021 по соответствующему договору ключи, в зависимости от их типа, подлежат замене или дополнительной программной прошивке.

19.1. Драйвер ключа HASP

Для работы ключа на компьютере, где установлен ключ, обязательно должен быть установлен драйвер ключа HASP. Драйвер поставляется в составе полного установочного пакета ZuluGIS и устанавливается вместе с системой (если это не демонстрационная версия). Драйвер ключа можно скачать отдельным файлом: <u>https://</u>www.politerm.com/download/zulu/hasp/srm/HASPUserSetup.exe.

Если драйвер требуется переустановить, то установочный файл драйвера ключа можно скачать с нашего сайта (раздел Скачать <u>https://www.politerm.com/download/?pr=hasp</u>) и, в зависимости от скачанного варианта, запустить из командной строки: Hinstall\haspdinst.exe /i или с помощью графического интерфейса.

19.2. Sentinel HASP Admin Control Center

После установки драйвера HASP становится доступен центр администрирования ключей Sentinel HASP Admin Control Center. Он запускается из веб-браузера по адресу <u>http://localhost:1947/</u> (операционная система должна разрешать работу по порту 1947).



Рисунок 19.2. Центр администрирования ключей Sentinel Hasp

Центр администрирования позволяет просматривать информацию локальным и сетевым ключам, составу и количеству лицензий на программные модули и продукты, количеству текущих пользователей лицензий и т.д. Подробное описание Sentinel HASP Admin Control Center можно прочитать по адресу <u>http://localhost:1947/_int_/ ACC_help_index.html</u>.

19.3. Локальная защита ZuluServer

При использовании **локального** (фиолетового) ключа защиты программные продукты, записанные в конфигурацию ключа, могут работать **только на том компьютере, к которому подключен данный ключ**. Обязательно должен быть установлен <u>драйвер ключа</u>, и на ключе должна гореть красная лампочка.

Подсказка

Для просмотра доступных HASP ключей и лицензий, записанных на ключ, используйте утилиту Тест ключа (ZuluGIS HASP Test). Подробнее смотрите раздел <u>Раздел 19.6, «Просмотр доступных лицензий</u> на ключе HASP».

19.4. Корпоративная защита ZuluServer

При корпоративной защите один ключ может использоваться при работе нескольких пользователей, чьи компьютеры находятся в сети. Сетевой ключ одновременно будет осуществлять лицензирование ZuluServer и расчётных продуктов.

На сетевом ключе NetHasp записано количество рабочих мест, которые могут одновременно использовать каждый расчетный модуль, и количество одновременных подключений к **ZuluServer**. Количество одновременно запущенных модулей одного наименования не может превышать количества, записанного в ключе.

👔 Подсказка

Для просмотра доступных HASP ключей и лицензий, записанных на ключ, используйте утилиту Тест ключа (ZuluGIS HASP Test). Подробнее смотрите раздел <u>Раздел 19.6, «Просмотр доступных лицензий</u> на ключе HASP».

Ключ должен быть подключен на том же компьютере, где установлен **ZuluServer**, кроме тех случаев, когда невозможно подключить USB ключ (или программа используется на виртуальной машине). Такой случай рассматривается в разделе: <u>Раздел 19.5, «Лицензирование ZuluServer на виртуальной машине»</u>.

19.4.1. На компьютере, где установлен ZuluServer:

1. Ключ должен быть сетевым, модели NetHasp. Это всегда ключ красного цвета, он должен быть подключен к компьютеру, и на нем должна гореть красная лампочка.



Подсказка

Кроме тех случаев, когда невозможно подключить USB ключ (или программа используется на виртуальной машине). Такой случай рассматривается в разделе: <u>Раздел 19.5, «Лицензирование</u> ZuluServer на виртуальной машине».

- 2. Должен быть установлен драйвер ключа HASP.
- 3. Следует проверить доступность ключа в центре администрирования ключей Sentinel HASP <u>http://</u> localhost:1947/ int /devices.html.
- 4. В центре администрирования ключей Sentinel HASP на странице <u>http://localhost:1947/_int_/config_from.html</u> должен быть разрешен доступ тех или иных клиентов к использованию сетевого ключа данного компьютера.

(по умолчанию указано *allow=all* – разрешено всем).



Предупреждение

Операционная система должна разрешать работу по порту 1947.

19.4.2. На компьютерах пользователей (клиентов)

ШАГ 1. Настройка доступа к лицензиям

На компьютерах пользователей:

- 1. Должен быть установлен драйвер ключа HASP.
- 2. Следует проверить доступность ключа в центре администрирования ключей Sentinel HASP <u>http://</u> localhost:1947/ int /devices.html.

Если информация о сетевом ключе не выводится (при сложной конфигурации сети или при работе через интернет), следует провести дополнительные настройки:

- а. Открыть страницу Configuration.
- b. Перейти на вкладку Allow access to remote licenses.
- с. Включить опцию Allow access to remote licenses.

- d. Включить Aggressive Search for Remote Licenses.
- e. Отключить Broadcast Search for Remote Licenses.
- f. В параметре Specify Search Parameters указать публичный (белый) IP адрес компьютера, где установлен ключ защиты.
- g. Нажать кнопку Submit.

После сохранения в директории C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared\HASP появится файл настройки конфигурации hasplm.ini.

ШАГ 2. Настройка лицензия для продуктов

Для каждого программного продукта, предполагаемого к использованию в режиме корпоративной защиты, в реестре компьютера должен быть прописан признак опроса сетевого ключа. В противном случае продукт будет работать в демонстрационном режиме.

Признак опроса сетевого ключа можно установить из программы:

- для ZuluHydro, ZuluThermo, ZuluGaz, ZuluSteam и ZuluDrain на панели расчетов кнопка Настройки, закладка HASP, опция Производить опрос сетевого ключа;
- для инструмента Пьезометрический график в окне построения графика команда меню Файл|Настройки, опция Производить опрос сетевого ключа;
- для модуля Коммутационные задачи в панели расчетов кнопка Настройки, закладка HASP, опция Производить опрос сетевого ключа.

Подсказка

Признак также можно установить через системный реестр. Ниже приведены переменные системного реестра для Zulu, ZuluXTools, ZuluHydro, ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluDrain, ZuluGaz, соответственно.

Файл для регистрации этих переменных в папке NetHasp.reg можно скачать по адресу (<u>http://</u>www.politerm.com/download/zulu/NetHasp.reg).

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\Zulu\Hasp]
«NetHasp»=dword:0000001
«XToolsNetHasp»=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\ZuluHydro\Hasp]
«NetHasp»=dword:0000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\ZuluThermo\Hasp]
«NetHasp»=dword:0000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\ZuluSteam\Hasp]
«NetHasp»=dword:0000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\ZuluDrain\Hasp]
«NetHasp»=dword:0000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\ZuluGaz\Hasp]
«NetHasp»=dword:0000001
```

19.5. Лицензирование ZuluServer на виртуальной машине

Если невозможно подключить USB ключ (или при установке ZuluServer на виртуальную машину), следует использовать сетевую лицензия *ZuluServer 2021 NET* (для получения следует связаться с отделом маркетинга [https://www.politerm.com/contacts/]) и опрос лицензии с сетевого ключа. В этом случае проверка лицензии происходит по TCP/IP протоколу с удалённого компьютера, где подключен сетевой ключ HASP.

Чтобы использовать лицензию ZuluServer 2021 NET на виртуальной машине, необходимо:

- Использовать сетевую лицензию ZuluServer 2021 NET (для получения следует связаться с отделом маркетинга [https://www.politerm.com/contacts/]).
- Установить в файле конфигурации ZuluServ.cfg параметр NetHasp: оп. Подробнее смотрите раздел Раздел 5.14, «Опрос сетевой лицензии ZuluServer».
- В центре администрирования ключей Sentinel Hasp на странице Configuration <u>http://localhost:1947/_int_/</u> <u>config_from.html</u>
 - 1. Перейти на вкладку Allow access to remote licenses.
 - 2. Включить опцию Allow access to remote licenses.
 - 3. Включить Aggressive Search for Remote Licenses.
 - 4. Отключить Broadcast Search for Remote Licenses.
 - 5. В параметре Specify Search Parameters указать публичный (белый) **IP адрес** компьютера, где установлен ключ защиты.
 - 6. Нажать кнопку Submit.

Через некоторое время ключ должен отобразиться в центре администрирования ключей Sentinel HASP.

Также для просмотра лицензий на ключе HASP вы можете воспользоваться утилитой ZuluGIS HASP Test.

19.6. Просмотр доступных лицензий на ключе НАЅР

Информацию о программных продуктах, доступных для работы с ключом, можно посмотреть при помощи утилиты ZuluGIS HASP Test, доступной по ссылке <u>http://www.politerm.com/download/Zulu80HaspUpdate.exe</u>

ZuluGIS HASP Test									×
Hasp Net10, id: 8459995	84								Информация по ключам
									Создать файл C2V
Hasp ID: 845999584								^	Обновить через файл V2C
ZuluGIS	2021		[id:	1,	seats:	10]			
ZuluXTools	2021		[id:	2,	seats:	10]			
ZuluServer	2021		[id:	з,	seats:	1,	users: 20]		
ZuluWebServices	2021		[id:	4,	seats:	1,	queries: 500000,		
custom: yes]									KORUDORSTI, TOKOT
ZuluHydro	2021	Reserve	[id:	5,	seats:	10]			Копировать текст
ZuluThermo	2021	Reserve	[id:	6,	seats:	10]			-
ZuluThermo	2021	Naladka	[id:	7,	seats:	10]			Скриншот окна
ZuluThermo	2021	Poverka	[id:	8,	seats:	10]			
ZuluThermo	2021	ThermoGraph	[id:	9,	seats:	10]			Сохранить скриншот
ZuluThermo	2021	Construct	[id:	10,	seats:	10]			
ZuluThermo	2021	ThermoLeaks	[id:	11,	seats:	10]			
ZuluThermo	2021	Reliability	[id:	12,	seats:	10]			
ZuluHydro	2021	Poverka	[id:	13,	seats:	1]			
ZuluHydro	2021	Construct	[id:	14,	seats:	10]			
ZuluHydro	2021	Gidroudar	[id:	15,	seats:	10]			
ZuluSteam	2021	Naladka	[id:	16,	seats:	10]			
ZuluSteam	2021	Poverka	[id:	17,	seats:	10]			
ZuluGaz	2021	Poverka	[id:	18,	seats:	10]			
ZuluGaz	2021	Construct	[id:	19,	seats:	10]			
CommutationTask	2021		[id:	20,	seats:	10]			
PiezoGraph	2021		[id:	21,	seats:	10]			
ZuluDrain	2021	Poverka	[id:	27,	seats:	10]			
ZuluDrain	2021	Construct	[id:	28,	seats:	10]			
ZuluGaz	2021	Vibros	[id:	29,	seats:	10]			
ZuluGaz	2021	Balloon	[id:	30,	seats:	10]			
ZuluGaz	2021	Reserve	[id:	31,	seats:	10]			
ZuluProfile	2021		[id:	32,	seats:	10]			
ZuluOPC Service	2021		[id:	34,	seats:	5,	max tags: 65535]		
ZuluThermo	2021	Thermogram	[id:	35,	seats:	10]	-	~	Закрыты
		-							

Рисунок 19.3. Утилита «ZuluGIS HASP Test»

После запуска программы нажмите кнопку Получить информацию по ключам. В окне программы появится список локальных и сетевых ключей, доступных данному компьютеру. При выборе ключа в списке в информационной области отображается информация о ключе и полный список записанных на него лицензий и их количество:

- Hasp Net10, id: 62112****-уникальный номер ключа (Net10-сетевой ключ, Pro-локальный);
- Лицензия ZuluServer может записана на ключ в виде:
 - "локальной" лицензии ZuluServer 2021 в этом случае ключ HASP должен быть подключен к USB компьютера, где установлен ZuluServer;
 - "сетевой" лицензии ZuluServer NET в случае, если невозможно подключить USB ключ, или при использовании ZuluServer на виртуальной машине;
- users: 10-количество одновременных подключений к ZuluServer;
- ZuluThermo Naladka лицензия на наладочный расчет тепловой сети;
- *id:* 7-порядковый номер лицензии на ключе, отображаемый в окне центра администрирования ключей <u>http://</u> localhost:1947/ int /features.html;
- *seats:* 1 количество рабочих мест, имеющихся на сетевом ключе, которые могут одновременно использовать данную лицензию;
- *queries:* XX количество доступных запросов веб-служб в сутки;
- *max tags: XX*-количество доступных тегов для <u>ZuluOPC</u> [https://politerm.com/zuluopc/webhelp/index.html];
- Версия программного обеспечения указывается рядом с названием продукта: 2021, 8.0 или 7.0.

Подсказка

Информацию о том, какие программные модули записаны на ключ защиты, какие модули в данный момент задействованы и какие свободны, также можно посмотреть на странице Sentinel HASP Admin Control Center <u>http://localhost:1947/ int /devices.html</u>, нажав на кнопку Net Features.

Как узнать, что лицензия на ZuluServer сетевая ZuluServer 2021 NET

Чтобы узнать, сетевая ли у вас лицензия ZuluServer, следует обязательно запускать утилиту ZuluGIS HASP Test на компьютере, где расположен HASP ключ (установлен в USB порт). Если лицензия сетевая, то она будет отображаться как *ZuluServer 2021 NET*.

🌔 Вн

Внимание

Если вы всё же проверяете на компьютере, где физически не расположен ключ, то лицензия может отобразиться как локальная — *ZuluServer 2021*.

19.7. Хранение и эксплуатация ключа

При эксплуатации ключа необходимо бережно с ним обращаться, оберегать его от падения, намокания, воздействий слишком высоких или низких температур и каких-либо механических воздействий, которые могут привести к его поломке.

При присоединении ключа к порту USB нельзя прилагать слишком много усилий; если ключ не вставляется свободно в порт, необходимо проверить, правильно ли вы его присоединяете.

Нельзя допускать засорение разъема ключа; когда ключ не присоединен к компьютеру, разъем лучше защитить специальной крышечкой, которая идет в комплекте с ключом. В том случае, если необходимо произвести чистку ключа, делать ее нужно сухой тканью; ни в коем случае нельзя пользоваться растворителями, кислотами или другими специфическими жидкостями.

Только при правильном хранении и эксплуатации ключа мы можем гарантировать его нормальную работу.


Предупреждение

Не теряйте ключ, так как без него система будет работать только в демонстрационном режиме (<u>Раздел 1.2.4</u>, <u>«Ограничение использования и лицензия»</u>). При утере ключа восстановить его невозможно.

Глава 20. Поддержка и обновление ПО

Пользуясь нашим программным обеспечением, важно следить, чтобы у Вас была последняя версия ПО, так как наши разработчики постоянно <u>развивают возможности</u> [https://www.politerm.com/history/] системы, исправляют ошибки и устраняют уязвимости.

Если в процессе работы возникли какие-либо ошибки в работе программы или вы столкнулись с уязвимостями в ПО, то свяжитесь с нашей <u>технической поддержкой</u> [https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#contacts.html]. Также мы будем рады слышать от вас пожелания по расширению функциональности системы и документации.

Прежде чем связываться с нашими специалистами, убедитесь, что у вас установлена самая последняя версия ZuluServer, так как после звонка к нам именно это первым делом попросит осуществить наша техническая поддержка. Связано это с тем, что обновления происходят регулярно, и может возникнуть такая ситуация, что ошибка уже была исправлена.

Узнать актуальную версию можно на главной странице нашего сайта <u>www.politerm.com</u> [https:// www.politerm.com].

20.1. Версия ZuluServer

Чтобы определить, какая у вас установлена версия ZuluServer, выберите в мониторе ZuluServer Справка|О программе..., в появившемся окне обратите внимание на последние цифры, написанные в строке Версия, а также на Дату сборки:



Рисунок 20.1. Информация о текущей версии ПО

20.2. Обновление ПО

Предупреждение

Необходимо обновлять ZuluServer на компьютере-сервере и ZuluGIS на клиентских рабочих местах.

Отдельно обновлять расчетные модули не требуется.

Обновление системы

Для обновления ZuluServer с сохранением пользовательских настроек, необходимо устанавливать обновление поверх существующей версии в ту же самую папку (будет предложена при установке программой-установщиком).

٠

Внимание

Перед установкой обновления обязательно закройте ZuluGIS и ZuluServer.

Процесс установки:

- 1. Скачайте дистрибутив обновления на ПК, где установлен ZuluServer:
 - для 32-битной версии <u>https://www.politerm.com/download/?dl=zuluserver2021msi_x86</u>
 - для 64-битной версии <u>https://www.politerm.com/download/?dl=zuluserver2021msi_x64</u>
- 2. Запустите загруженный исполняемый файл.
- 3. Следуйте инструкциям мастера установки.

В состав пакетов обновления входит:

- ZuluServer 2021 серверное ПО
- ZuluGIS 2021 геоинформационная система
- ZuluThermo 2021 расчёты систем теплоснабжения
- ZuluSteam 2021 расчёты систем пароснабжения
- ZuluHydro 2021 расчёты систем водоснабжения
- ZuluDrain 2021 расчёты систем водоотведения
- ZuluGaz 2021 расчёты систем газоснабжения
- ZuluOPC По для работы с технологиями ОРС для получения данных от измерительных приборов
- Коммутационные задачи
- ПО для построения графиков

Скачать обновление для ZuluServer так же можно в разделе <u>https://www.politerm.com/download/?pr=zuluserver</u>.

Также вы можете скачать отдельным продуктом Администратор ZuluServer: <u>https://www.politerm.com/download/?</u> <u>dl=zsadminsetup2021msi_x86</u>

После обновления полезно ознакомиться с историей внесенных изменений:

• https://www.politerm.com/history/

Обновление справки

В текущей версии справка обновляется автоматически вместе с обновление ПО.

20.3. Техническая поддержка

Для получения технической поддержки вы можете связаться с нашими сотрудниками. Служба поддержки всегда готова помочь вам. Контакты технической поддержки представлены на официальном сайте в разделе Контакты: <u>https://www.politerm.com/contacts/</u>

Также вы можете задать интересующие вас вопросы на официальном форуме: <u>https://www.politerm.com/forums/</u>



Предупреждение

Пожалуйста, не забывайте указывать название организации, версию (Справка|О программе) и название используемого программного обеспечения, когда связываетесь с технической поддержкой!